

Centrul de Control Mageia

Utilele pentru configurarea sistemului Mageia



Textele și capturile de ecran din acest manual sînt disponibile sub licență CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>.

Acest manual a fost produs cu ajutorul [Calenco CMS](http://www.calenco.com) [http://www.ca-lenco.com] dezvoltat de [NeoDoc](http://www.neodoc.biz) [http://www.neodoc.biz].

A fost scris de voluntari în timpul lor liber. Dacă doriți să ajutați la îmbunătățirea acestui manual, vă rugăm să contactați [echipa de documentație](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team].

Centrul de Control Mageia

Cuprins

1.	Despre manualul pentru Centrul de Control Mageia	1
2.	Gestionare aplicații	1
2.1.	Gestionare aplicații (instalați și dezinstalați aplicații)	1
2.2.	Actualizare pachete	5
2.3.	Configurați frecvența actualizărilor	6
2.4.	Configurează mediile	7
3.	Partajare	12
3.1.	Configurare FTP	12
3.2.	Configurare server web	14
4.	Servicii de rețea	22
4.1.	Configurare DHCP	22
4.2.	Configurare DNS	29
4.3.	Configurare proxy	29
4.4.	Configurare dată și oră	31
4.5.	Configurare demon OpenSSH	34
5.	Componente materiale	45
5.1.	Configurație materială	45
5.2.	Configurați sunetul	47
5.3.	Efecte de birou 3D	48
5.4.	Configurați serverul grafic	50
5.5.	Configurați disponerea tastaturii	52
5.6.	Configurați dispozitivele de indicare (maus, tușieră tactilă)	53
5.7.	Instalați și configurați o imprimantă	53
5.8.	Configurați scannerul	59
5.9.	Configurați un UPS pentru supravegherea alimentării	65
6.	Rețea și Internet	67
6.1.	Centrul de rețea și Internet	67
6.2.	Configurați o nouă interfață de rețea (LAN, ISDN, ADSL, ...)	72
6.3.	Înlăturați o conexiune	81
6.4.	Proxy	81
6.5.	Partajați conexiunea la Internet cu alte mașini din rețeaua locală	82
6.6.	Gestaționați profilele de rețea	84
6.7.	Configurați conexiunea VPN pentru acces securizat la rețea	85
6.8.	Definiții de gazde	89
7.	Sistem	91
7.1.	Autentificare	91
7.2.	Gestaționați serviciile sistemului prin activarea și dezactivarea lor	92
7.3.	Gestaționați, adăugați și înlăturați fonturi. Importați fonturi Windows(TM)	93
7.4.	Reglați data și ora	95
7.5.	Gestaționați localizarea sistemului	96
7.6.	Vizualizați și căutați în jurnalele de sistem	97
7.7.	Deschideți o consolă ca administrator	99
7.8.	Utilizatori și grupuri	100
7.9.	Importați documente și configurații din Windows(TM)	105
7.10.	Instantanee (puncte de restaurare)	106
8.	Partajare în rețea	108
8.1.	Accesați discuri și directoare partajate de Windows (SMB)	108
8.2.	Partajați discuri și directoare cu Samba	111
8.3.	Accesați discuri și directoare partajate prin NFS	121
8.4.	Partajați discuri și directoare via NFS	127

8.5. Accesați discuri și directoare partajate prin WebDAV	131
9. Discuri locale	135
9.1. Gestionăți partițiile	135
9.2. Inscriptoare CD/DVD	138
9.3. Partajați partițiile discului	140
10. Securitate	141
10.1. MSEC: Securitate și audit de sistem	141
10.2. Configurați parafocul personal	152
10.3. Configurați autentificarea pentru uneltele Mageia	155
10.4. Configurare avansată pentru interfețele de rețea și parafoc	156
10.5. Control parental	156
11. Demaraj	159
11.1. Configurați autentificarea automată	159
11.2. Configurați demarajul sistemului	160
11.3. Configurați interfața grafică	165
12. Alte unelte Mageia	165
12.1. Utilitarul Mageia de raportat erori	166
12.2. Colecțează jurnale și informații sistem pentru rapoartele de eroare	166
12.3. Afisează partajele NFS și SMB disponibile	168
12.4. Afisează informațiile PCI, USB și PCMCIA	168

Listă de figuri

1. Alegeti portul 61

Listă de tabele

1.	4
---------	---

1. Despre manualul pentru Centrul de Control Mageia

Centrul de Control Mageia (MCC) prezintă în coloana din stînga opt intrări sau categorii diferite (sau chiar zece dacă este instalat pachetul drakwizard) dintre care puteți alege. Fiecare dintre aceste categorii vă oferă un set de unelte care pot fi selecționate în panoul mare din dreapta.


Următoarele zece capitole tratează acele zece opțiuni și uneltele asociate.

Ultimul capitol tratează alte cîteva unelte Mageia care nu pot fi selecționate din niciuna din secțiunile MCC.

Titlurile paginilor vor fi de obicei aceleași cu titlurile ecranelor uneltei.

Este disponibilă și o bară de căutare, ce poate fi accesată făcînd clic pe secțiunea „Caută” din coloana din stînga.

2. Gestionare aplicații




În acest ecran puteți alege dintre mai multe unelte pentru gestionarea aplicațiilor. Faceți clic pe una din legăturile de mai jos pentru a afla mai multe.

Gestionare aplicații

1. [Secțiune 2.1, „Gestionare aplicații \(instalați și dezinstalați aplicații\)”](#)
2. [Secțiune 2.2, „Actualizare pachete”](#) = *Actualizați sistemul*
3. [Secțiune 2.3, „Configurați frecvența actualizărilor”](#)
4. [Secțiune 2.4, „Configurează mediile”](#) = *Configurați mediile sursă pentru instalare și actualizare*

2.1. Gestionare aplicații (instalați și dezinstalați aplicații)

rpmdrake




2.1.1. Introducere la rpmdrake

Această unealtă¹, cunoscută și ca drakrpm, este un program pentru instalarea, dezinstalarea și actualizarea pachetelor. Este interfața grafică pentru URPMI. La fiecare lansare, va verifica online lista pachetelor (numite „medii”) descărcate direct de pe serverele Mageia oficiale și vă va afișa de fiecare dată cele mai recente aplicații și pachete disponibile pentru calculatorul dumneavoastră. Un sistem de filtre vă permite să afișați numai anumite tipuri de pachete: puteți afișa numai aplicațiile instalate (implicit) sau doar actualizările disponibile. Puteți afișa și numai pachetele care nu sunt instalate. De asemenea, puteți face căutări după numele pachetului, în sumarul descrierilor, în descrierea completă, sau în numele fișierelor incluse în pachete.

Pentru a funcționa, rpmdrake are nevoie ca depozitele să fie configurate cu [Secțiune 2.4. „Configurează mediile”](#).



În cursul instalării, depozitul configurat este mediul utilizat pentru instalare, în general DVD-ul sau CD-ul. Dacă păstrați acest mediu, rpmdrake îl va cere de fiecare dată cînd doriți să instalați un pachet, cu această fereastră pop-up:




Dacă mesajul de mai sus vă agasează și aveți o conexiune bună la Internet fără limită prea strică la descărcare, este recomandat să înălăturați acest mediu și să-l înlocuiți cu depozitele online cu ajutorul [Secțiune 2.4. „Configurează mediile”](#).

În plus, depozitele online sunt mereu la zi, conțin mult mai multe pachete și permit actualizarea pachetelor instalate.

¹Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **rpmdrake** ca root.

2.1.2. Părțile principale ale ecranului



1. Filtru de tip de pachete:

Acest filtru vă permite să afişaţi numai un anumit tip de pachete. La prima lansare, gestionarul afişează doar aplicaţiile cu interfaţă grafică. Puteţi afişa ori toate pachetele cu toate dependenţele şi bibliotecile lor, ori doar grupurile de pachete precum numai aplicaţiile, numai actualizările sau pachetele retroportate de la versiunile mai noi de Mageia.



Configuraţia filtrului implicit este pentru noii veniţi în Linux sau la Mageia, care probabil nu doresc unelte pentru specialişti sau în linie de comandă. Deoarece citiţi această documentaţie, sănătăţezi cu siguranţă interesat să vă îmbunătăţi cunoştinţele despre Mageia, aşa că cel mai bine este să lăsaţi acest filtru pe „Toate”.

2. Filtru de stare de pachete:

Acest filtru vă permite să afişaţi doar pachetele instalate, doar pachetele care nu sunt instalate sau toate pachetele, atât instalate cât şi neinstalate.

3. Mod de căutare:

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a căuta în numele pachetelor, în sumarele descrierilor, în descrierile complete sau în fișierele incluse în pachete.

4. Cîmpul „Caută”:

Introduceţi unul sau mai multe cuvinte cheie. Dacă doriţi să utilizaţi mai multe cuvinte cheie pentru căutare, utilizaţi '|' între cuvinte. De exemplu, pentru a căuta după „mplayer” şi „xine” în acelaşi timp, introduceţi 'mplayer | xine'.

5. Şterge tot:

Această pictogramă poate şterge cu un singur clic toate cuvintele cheie introduse în căsuţa „Caută”.

6. Listă categorii:

Această bară laterală grupează toate aplicațiile și pachetele în categorii și subcategorii clar definite.

7. Panou descriere:

Acest panou afișează multe informații folosite care descrea pachetul selecționat, precum numele, sumarul și descrierea sa completă. Aici se mai pot afișa și detalii precise despre pachet, precum fișierele incluse în pachet cît și lista ultimelor modificări efectuate de menținătorul pachetului.

2.1.3. Coloana de stare

Odată ce ați poziționat corect filtrele, puteți găsi aplicațiile care vă interesează ori după categorie (în zona 6 de deasupra) ori după nume/sumar/descrivere utilizând zona 4. Lista cu pachetele care corespund criteriilor căutării, și cu mediul ales, se va afișa împreună cu indicațiile corespunzătoare stării fiecărui pachet instalat/neinstalat/actualizare... Pentru a schimba această stare, bifați sau debifați căsuța din fața numelui pachetului și apăsați pe Aplică.


Pictogramă	Legendă
	Acest pachet este deja instalat
	Acest pachet va fi instalat
	Acest pachet nu poate fi modificat
	Acest pachet este o actualizare
	Acest pachet va fi dezinstalat

Tabel 1.

Exemple în imaginea de mai sus:

- Dacă debifați digikam (săgeata verde ne spune că este instalat), pictograma de stare va deveni roșie cu o săgeată îndreptată în sus și va fi dezinstalat cînd apăsați pe Aplică.
- Dacă bifați qdigidoc (care nu este instalat, vedeti starea), o pictogramă portocalie cu o săgeată îndreptată în jos va apărea și va fi instalat cînd apăsați pe Aplică.


2.1.4. Dependențele



Pentru a funcționa, unele pachete au nevoie de alte pachete numite dependențe. Acestea sunt spre exemplu biblioteci și unelte. În acest caz, rpmdrake afișează o fereastră informativă propunîndu-vă să acceptați dependențele selecționate, să anulați operația sau să obțineți mai multe informații (a se vedea mai sus). Se poate întîmpla ca mai multe pachete să furnizeze biblioteca necesară, în acest caz rpmdrake afișează lista cu alternative împreună cu un buton pentru a obține informații suplimentare și un altul pentru a alege care din pachete să fie instalate.

2.2. Actualizare pachete

MageiaUpdate sau drakrpm-update



Această unealtă² se găsește în categoria **Gestionare aplicații** din Centrul de Control Mageia.



Pentru a funcționa, MageiaUpdate are nevoie ca depozitele să fie configurate cu drakrpm-editmedia și să aibă bifate cîteva medii de actualizare. În caz contrar, veți fi invitat s-o faceți.

Imediat ce este lansată, această unealtă scaneză pachetele instalate și le listează pe cele pentru care sînt disponibile actualizări în depozite. Acestea sînt selecționate toate în mod implicit pentru descărcare și instalare. Apăsați pe butonul Actualizează pentru a lansa procesul.

Cînd faceți clic pe un pachet, informații suplimentare sînt afișate în jumătatea de jos a ferestrei. Simbolul > din fața unui titlu înseamnă că puteți face clic pe el pentru a derula textul.




Cînd sînt disponibile actualizările, o miniaplicație din zona de notificare sistem vă avizează afișînd o pictogramă roșie !. Faceți simplu clic pe ea și introduceti parola utilizatorului în curs pentru a actualiza sistemul.

2.3. Configurați frecvența actualizărilor

mgaapplet-config

²Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **MageiaUpdate** sau **drakrpm-update** ca root.




Această unealtă³ se găsește în categoria **Gestionare aplicații** din Centrul de Control Mageia. Mai poate fi accesată și printr-un clic-dreapta pe pictograma roșie  din zona de notificare a sistemului și alegînd Configurare actualizări.

Primul cursor vă permite să schimbați cât de des Mageia va verifica după actualizări, iar al doilea durata înaintea primei verificări după demaraj. Căsuța de bifare vă oferă posibilitatea de a fi anunțat cînd o nouă versiune de Mageia este disponibilă.

2.4. Configurează mediile

drakrpm-edit-media

³Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **mgaapplet-config** ca root.



Primul lucru care trebuie făcut după instalare este adăugarea surselor aplicațiilor (cunoscute și ca depozite, medii sau oglinzi). Acest lucru înseamnă că trebuie să selecționați mediile sursă ce vor fi utilizate pentru instalarea și actualizarea pachetelor și aplicațiilor. (vedeți butonul „Adaugă” de mai jos)



Dacă instalați (sau actualizați) Mageia utilizând un mediu optic (DVD sau CD) sau un dispozitiv USB, acest mediu va rămâne configurat ca mediu sursă pentru instalarea aplicațiilor. Pentru a evita să vi-se ceară să introduceți acest mediu de fiecare dată cînd instalați pachete noi, ar trebui să-l dezactivați (sau să-l înlăturați). (Apare ca un mediu de tip CD-ROM)



Sistemul de față rulează pe o arhitectură care poate fi pe 32 de biți (numită i586) sau pe 64 de biți (numită x86_64). Unele pachete sunt independente de arhitectura sistemului, aceste pachete sunt numite noarch. Acestea nu dispun de propriile lor directoare noarch pe oglinzi, dar se găsesc în ambele medii i586 și x86_64.

Această unealtă se găsește în categoria **Gestionare aplicații**⁴ din Centrul de Control Mageia.

2.4.1. Coloanele

Coloana „Activează”:

Mediile bifate vor fi utilizate pentru a instala pachete noi. Fiți prudent cu unele medii precum „Testing” sau „Debug”, vă pot face sistemul inutilizabil.

⁴Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **drakrpm-edit-media** ca root.

Coloana „Actualizare”:

Mediile bifate vor fi utilizate pentru actualizarea pachetelor, este obligatoriu să le activați. Numai mediile care conțin „Update” în nume trebuie selectate. Din motive de securitate, această coloană nu poate fi modificată cu această unealtă, pentru acest lucru trebuie să deschideți o consolă ca root și să tasteți **drakrpm-edit-media --expert**.

Coloana „Mediu”:

Afișează numele mediului. Depozitele Mageia oficiale pentru versiunile finale conțin cel puțin:

- **Core** care conține majoritatea programelor disponibile și suportate de Mageia.

- **Nonfree** care conține unele aplicații care nu sunt libere.

- **Tainted** conține aplicații libere care pot fi sub incidență dreptului de autor în unele țări.

Fiecare mediu are 4 secțiuni:

- **Release** conține pachetele aşa cum au fost în ziua în care a fost lansată această versiune de Mageia.

- **Updates** conține pachetele actualizate de la lansarea versiunii din motive de securitate sau de corectare de erori. Toată lumea trebuie să aibă acest mediu activat, chiar și cu o conexiune la Internet foarte lentă.

- **Backports** conține anumite pachete cu versiuni noi retroportate din Cauldron (viitoarea versiune în curs de dezvoltare).

- **Testing** care este utilizat temporar pentru testarea noilor actualizări, atâtă cît raportorii de erori și echipa de control al calității (QA) să poată valida corectările.

2.4.2. Butoanele din dreapta

Înlătură:

Pentru a înlătura un mediu, faceți clic pe el și apoi pe acest buton. Este recomandat să înlăturați mediul utilizat pentru instalare (CD sau DVD de exemplu) din moment ce toate pachetele conținute sunt disponibile pe mediul Core al versiunii.

Editaază:

Vă permite să modificați parametrii mediilor selectate (URL, descărcător și proxy).

Adaugă:

Adaugă depozitele oficiale disponibile pe Internet. Aceste depozite conțin numai aplicațiile sigure și bine testate. Făcând clic pe butonul „Adaugă” se va adăuga în sistem lista oglinzilor, deoarece sistemul este conceput să vă asigure că instalați și actualizați de pe o oglindă aproape de dumneavoastră. Dacă preferați să alegeti o oglindă specifică, adăugați-o alegind „Adaugă o oglindă specifică pentru mediu” din lista derulantă a meniului „Fișier”.

Săgețile sus și jos:

Schimbă ordinea listei. Cînd Drakrpm cauță un pachet, parcurge lista în ordinea afișată și va instala primul pachet găsit (pentru același număr de versiune, altfel instalează ultima versiune). Deci, dacă se poate, plasați depozitele cele mai rapide la începutul listei.


2.4.3. Meniul

Fișier -> Actualizează:

Va apărea o fereastră cu lista mediilor. Selectați-le pe cele pe care dorîți să le actualizați și faceți clic pe butonul Actualizează.

Fișier -> Adaugă o oglindă specifică pentru medii:


Să presupunem că nu sunteți mulțumit de oglinda actuală deoarece, spre exemplu, este prea înceată sau de foarte multe ori indisponibilă, atunci puteți alege o altă oglindă. Selecționați toate mediile actuale și faceți clic pe Înlătură pentru a renunța la ele. Apoi faceți clic pe Fișier -> Adaugă o oglindă specifică de medii, optați între setul complet sau doar cele de actualizare (dacă nu știți, alegeți Setul complet de surse) și acceptați contractul apăsând pe Da. Se deschide această fereastră:



În stînga puteți vedea o listă cu țări. Alegeți țara în care vă aflați sau una din apropiere. Făcînd clic pe simbolul > se vor afîsa toate oglinzelile disponibile din acea țară. Alegeți una și faceți clic pe OK.

Fișier -> Adaugă un mediu personalizat:

Este posibilă instalarea unui mediu nou (de la un furnizor terț de exemplu) care nu este suportat de Mageia. O fereastră nouă apare:



Selectați tipul mediului, găsiți un nume inspirat care să-l definească bine și specificați adresa URL (sau calea, în funcție de tipul mediului)

Opțiuni -> Opțiuni globale:

Acest element vă permite să alegeti cînd se „Verifică pachetele RPM de instalat” (mereu sau niciodată), programul de descărcare (curl, wget sau aria2) și să definiți politica de descărcare pentru informațiile despre pachete (la cerere -implicit-, numai la actualizări, mereu sau niciodată).

Opțiuni -> Gestionări cheile:

Pentru a garanta un înalt nivel de securitate, sînt utilizate chei digitale pentru a autentifica mediile. Pentru fiecare mediu există posibilitatea de a accepta sau refuza o cheie. În fereastra care apare, selectați un mediu și apoi faceți clic pe Adaugă pentru a autoriza o cheie nouă, sau selectați o cheie și faceți clic pe Înlătură pentru a refuza acea cheie.




Faceți acest lucru cu grijă, ca de altfel cu toate chestiunile legate de securitate

Opțiuni -> Proxy:

Dacă aveți nevoie să utilizați un server proxy pentru accesul la Internet, îl puteți configura aici. Trebuie doar să specificați Nume proxy și dacă este nevoie de Nume utilizator și de Parolă.

Pentru informații suplimentare despre configurarea mediilor, consultați [pagina pe Mageia Wiki](https://wiki.mageia.org/en/Software_management) [https://wiki.mageia.org/en/Software_management].

3. Partajare




Acest ecran și cel pentru *Servicii de rețea* săn vizibile numai dacă este instalat pachetul *drakwizard*. Puteți alege dintre mai multe unele pentru a configura diferite servere. Faceți clic pe legătura de mai jos sau pe [Secțiune 4, „Servicii de rețea”](#) pentru a afla mai multe.

Partajare

1. [Secțiune 3.1, „Configurare FTP”](#)
2. [Secțiune 3.2, „Configurare server web”](#)

3.1. Configurare FTP

drakwizard proftpd



Această unealtă⁵ vă ajută să configurați un server FTP.

3.1.1. Ce este FTP?

File Transfer Protocol (FTP) este un protocol standard de rețea utilizat pentru transferarea fișierelor de la o gazdă la alta printr-o rețea pe bază de TCP, precum Internetul. (sursă: Wikipedia)

3.1.2. Configurarea unui server FTP cu drakwizard proftpd

Bine ați venit în asistentul FTP.

1. Introducere

Prima pagină este doar o introducere, apăsați pe Înainte.

2. Selectarea expunerii serverului: în rețeaua locală și/sau pe Internet

Expunerea serverului FTP pe Internet are riscurile sale. Pregătiți-vă pentru lucruri neplăcute.

3. Informații despre server

Introduceți numele cu care serverul se va prezenta, cineva care să primească mailurile cu reclamații și dacă să accepte sau nu autentificarea cu root.

4. Opțiuni server

Definiți portul de ascultare, directorul chroot, permiterea reluării transferului și/sau FXP (File eXchange Protocol)

⁵Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakwizard proftpd** ca root.

5. Sumar


Acordați-vă o clipă și verificați aceste opțiuni, apoi apăsați pe butonul Înainte.

6. Finalizare

Ați terminat! Apăsați pe Finalizare.

3.2. Configurare server web

drakwizard apache2



Această unealtă⁶ vă ajută să configurați un server web.

3.2.1. Ce este un server web?


Serverul web este aplicația care ajută la furnizarea conținutului ce poate fi accesat din Internet.
(sursă: Wikipedia)

3.2.2. Configurarea unui server web cu drakwizard apache2

Bine ați venit în asistentul serverului web.


⁶Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakwizard apache2** ca root.

1. Introducere




Prima pagină este doar o introducere, apăsați pe Înainte.

2. Selectarea expunerii serverului: în rețeaua locală și/sau pe Internet




Expunerea sitului web pe Internet are riscurile sale. Pregătiți-vă pentru lucruri neplăcute.

3. Modulul utilizator al serverului




Autorizează utilizatorii să-și creeze propriile situri web.

4. Numele directorului web al utilizatorului




Utilizatorul trebuie să creeze și să populeze acest director, apoi serverul îl va afișa.

5. Directorul implicit al serverului web




Vă permite să configurați calea către directorul cu fișierele implicate ale serverului web.

6. Sumar




Acordați-vă o clipă și verificați aceste opțiuni, apoi apăsați pe butonul Înainte.

7. Finalizare



Ați terminat! Apăsați pe Finalizare.

4. Servicii de rețea




Acest ecran și cel pentru *Partajare* sănt vizibile numai dacă este instalat pachetul *drakwizard*. Puteți alege dintre diversele unele pentru a configura diferite servere. Faceți clic pe legătura de mai jos sau pe [Secțiune 3, „Partajare”](#) pentru a afla mai multe.

Servicii de rețea

1. [Secțiune 4.1, „Configurare DHCP”](#)
2. [Secțiune 4.2, „Configurare DNS”](#)
3. [Secțiune 4.3, „Configurare proxy”](#)
4. [Secțiune 4.4, „Configurare dată și oră”](#)
5. [Secțiune 4.5, „Configurare demon OpenSSH”](#)

4.1. Configurare DHCP

drakwizard dhcp



Această unealtă nu funcționează pe Mageia 4 din cauza noii scheme de numire pentru interfețele de rețea.

Această unealtă⁷ vă ajută să configurați un server DHCP. Este o componentă drakwizard care trebuie instalată înainte de a o accesa.

4.1.1. Ce este DHCP?


Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un protocol de rețea standardizat utilizat pentru configurarea dinamică a adreselor IP și a altor informații care sunt necesare pentru comunicarea pe Internet. (sursă: Wikipedia)

4.1.2. Configurarea unui server DHCP cu drakwizard dhcp

Bine ați venit în asistentul serverului DHCP.

⁷Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakwizard dhcp** ca root.

1. Introducere




Prima pagină este doar o introducere, apăsați pe Înainte.

2. Selectarea interfeței de rețea


Alegeți interfața de rețea, care este conectată la subrețea și pentru care serverul DHCP îi va atribui o adresă IP, iar apoi apăsați pe Înainte.

3. Selectați plaja de adrese IP




Selectați adresele de început și de sfîrșit al plajei de adrese IP pe care dorîți s-o furnizeze serverul, împreună cu adresa IP a pasarelei care vă conectează undeva dincolo de rețea locală, sperăm aproape de Internet, iar apoi apăsați pe Înainte.

4. Sumar




Acordați-vă o clipă și verificați aceste opțiuni, apoi apăsați pe butonul Înainte.

5. **Stați puțin...**



Se poate rezolva. Apăsați pe Înapoi de câteva ori și mai faceți schimbări pe ici pe colo.

6. Cîteva ore mai tîrziu...




4.1.3. Ce s-a făcut

- Instalarea pachetului dhcp-server dacă este necesar;
- Salvarea /etc/dhcpd.conf în /etc/dhcpd.conf.orig;
- Crearea unui nou dhcpcd.conf pornind de la /usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpcd.conf.default și adăugînd noi parametrii:
 - hname
 - dns
 - net
 - ip
 - mask
 - rng1
 - rng2
 - dname
 - gateway
 - tftpserverip
 - dhcpcd_interface
- De asemenea, modificarea fișierului de configurare Webmin /etc/webmin/dhcpd/config
- Se repornește dhcpcd.

4.2. Configurare DNS

drakwizard bind




Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.

Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **drakwizard bind** ca root.

4.3. Configurare proxy

drakwizard squid



Această unealtă⁸ vă ajută să configurați un server proxy. Este o componentă drakwizard care trebuie instalată înainte de a o accesa.

4.3.1. Ce este un server proxy?

Un server proxy este un server (un calculator sau o aplicație) care acționează ca un intermediar la tratarea cererilor de la clientii care caută resurse pe alte servere. Un client se conectează la un server proxy, cere un serviciu, precum un fișier, o conexiune, o pagină de Internet sau altă resursă disponibilă de pe un alt server. Serverul proxy analizează cererea pentru a-i simplifica și controla complexitatea. (sursă: Wikipedia)

4.3.2. Configurarea unui server proxy cu drakwizard squid

Bine ați venit în asistentul de server proxy.

1. Introducere

Prima pagină este doar o introducere, apăsați pe Înainte.

2. Selectare port proxy

Selectați portul proxy-ului prin care navigatorul se va conecta, apoi apăsați pe Înainte.

⁸Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakwizard squid** ca root.

3. Definiți nivelul de utilizare al memoriei și al spațiului pe disc

Definiți limitele memoriei și al pre-tamponului, apoi apăsați pe Înainte.

4. Selectați controlul accesului la rețea

Definiți vizibilitatea în rețea locală sau mondială, apoi apăsați pe Înainte.

5. Permiteți accesul la rețea

Permiteți accesul la rețelele locale, apoi apăsați pe Înainte.

6. Utilizați serverul proxy de nivel superior?

Cascadați prin alt server proxy? Dacă nu, omiteți această etapă.

7. Adresa URL și portul serverului proxy de nivel superior

Furnizați numele de gază și portul serverului proxy de nivel superior, apoi apăsați pe Înainte.

8. Sumar

Acordați-vă o clipă și verificați aceste opțiuni, apoi apăsați pe butonul Înainte.

9. Lansare la demaraj?

Alegeți dacă serverul proxy trebuie să fie lansat la demaraj, apoi apăsați pe Înainte.

10. Finalizare


Ați terminat! Apăsați pe Finalizare.

4.3.3. Ce s-a făcut

- Instalarea pachetului squid dacă este necesar;
- Salvarea lui /etc/squid/squid.conf în /etc/squid/squid.conf.orig;
- Crearea unui nou squid.conf pornind de la squid.conf.default și adăugînd noi parametrii:
 - cache_dir
 - localnet
 - cache_mem
 - http_port
 - level 1, 2 sau 3 și http_access în funcție de nivel
 - cache_peer
 - visible_hostname
- Se repornește squid.

4.4. Configurare dată și oră

drakwizard ntp




Scopul acestei unelte⁹ este să sincronizeze ora serverului local cu un server distant. Nu este instalat în mod implicit și trebuie de asemenea să instalați pachetele drakwizard și drakwizard-base.


4.4.1. Configurați un server NTP cu drakwizard ntp

1. După ecranul de întâmpinare (a se vedea mai sus), cel de al doilea vă cere să alegeți trei servere de timp din lista derulantă și vă sugerează de două ori să utilizați pool.ntp.org deoarece acest server indică mereu către serverele de timp disponibile.

⁹Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakwizard ntp** ca root.



2. Ecranele următoare vă permit să alegeti regiunea și orașul, iar apoi ajungeți la un sumar. Dacă ceva nu este în regulă, puteți bine înțeles modifica utilizînd butonul Înapoi. Dacă totul este în regulă, apăsați pe butonul Înainte pentru a proceda la teste. Poate dura ceva timp, iar la final veți obține ecranul de mai jos:



3. Faceți clic pe butonul Finalizează pentru a închide unealta.


4.4.2. Ce s-a făcut

Această unealtă efectuează următoarele etape:

- Instalarea pachetului ntp dacă este necesar
- Salvarea fișierelor /etc/sysconfig/clock în /etc/sysconfig/clock.orig și /etc/ntp/step-tickers în /etc/ntp/step-tickers.orig;
- Scrierea unui nou fișier /etc/ntp/step-tickers cu lista serverelor;
- Modificarea fișierului /etc/ntp.conf prin inserarea numelui primului server;
- Oprirea și pornirea serviciilor crond, atd și ntpd;
- Reglarea ceasului intern pe ora curentă a sistemului cu referința UTC

4.5. Configurare demon OpenSSH

drakwizard sshd



Această unealtă¹⁰ vă ajută să configurați un serviciu SSH.

4.5.1. Ce este SSH?


Secure Shell (SSH) este un protocol de rețea criptografic pentru securizarea comunicațiilor de date, conectarea de la distanță în linie de comandă, executarea de la distanță a comenzi și a altor servicii de rețea securizate între două calculatoare care conectează, printr-un canal securizat într-o rețea nesigură, un server și un client (executând programele de server SSH și respectiv client SSH client programs). (sursă: Wikipedia)

4.5.2. Configurarea unui serviciu SSH cu drakwizard sshd

Bine ați venit în asistentul Open SSH.


¹⁰Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakwizard sshd** ca root.

1. Selectați tipul opțiunilor de configurare




Alegeți Expert pentru toate opțiunile sau Începător pentru a omite etapele 3-7, apăsați pe Înainte.

2. Opțiuni generale




Stabilește vizibilitatea și opțiunile accesului pentru root. Portul 22 este portul SSH standard.

3. Metode de autentificare




Permite o varietate de metode de autentificare pe care utilizatorii le pot utiliza la conectare, apoi apăsați pe Înainte.

4. Autentificare




Alegeți tipul de acces la jurnale și nivelul de jurnalizare, apoi apăsați pe Înainte.

5. Opțiuni autentificare




Configurați parametrii de pre-autentificare, apoi apăsați pe Înainte.

6. Opțiuni autentificare utilizator




Configurați parametrii de acces al utilizatorului, apoi apăsați pe Înainte.

7. Compresie și redirecționare




Configurați compresia și redirecționarea X11 în timpul transferului, apoi apăsați pe Înainte.

8. Sumar




Acordați-vă o clipă și verificați aceste opțiuni, apoi apăsați pe butonul Înainte.

9. Finalizare



Ați terminat! Apăsați pe Finalizare.

5. Componente materiale




În acest ecran puteți alege dintre mai multe unele pentru a configura componentele materiale. Faceți clic pe legătura de mai jos pentru a afla mai multe.

1. *Gestionarea componentelor materiale*
 - a. [Secțiune 5.1, „Configurație materială”](#) = *Explorați și configurați componentele materiale*
 - b. [Secțiune 5.2, „Configurați sunetul”](#)
2. *Configurare sistem grafic*
 - a. [Secțiune 5.3, „Efecte de birou 3D”](#) = *Configurați efectele de birou 3D*
 - b. [Secțiune 5.4, „Configurați serverul grafic”](#)
3. *Configurare maus și tastatură*
 - a. [Secțiune 5.5, „Configurați disponibilitatea tastaturii”](#)
 - b. [Secțiune 5.6, „Configurați dispozitivele de indicare \(maus, tușieră tactilă\)”](#)
4. *Configurare imprimantă și scanner*
 - a. [Secțiune 5.7, „Instalați și configurați o imprimantă”](#) = *Configurați imprimantele, cozile de tipărire...*
 - b. [Secțiune 5.8, „Configurați scannerul”](#)
5. *Altele*
 - a. [Secțiune 5.9, „Configurați un UPS pentru supravegherea alimentării”](#)

5.1. Configurație materială

harddrake2



Această unealtă¹¹ vă oferă o vedere de ansamblu a componentelor materiale din calculator. Când este lansată, unealta execută o sarcină care se uită după fiecare element al componentelor materiale. Pentru asta utilizează comanda `ldetect` care face referință la o listă de componente materiale din pachetul `ldetect-lst`.

5.1.1. Fereastra

Fereastra este divizată în două coloane.

Coloana din stînga conține o listă cu componentele detectate. Dispozitivele sunt grupate după categorie. Faceți clic pe > pentru a desfășura conținutul unei categorii. Fiecare dispozitiv poate fi selectat în această coloană.

Coloana din dreapta afișează informații despre dispozitivul selectat. Ajutor -> Descrierea cîmpurilor oferă anumite informații despre conținutul cîmpurilor.

În funcție de tipul dispozitivului selectat, unul sau două butoane sunt disponibile în partea de jos a coloanei din dreapta:

- Specificați opțiunile pilotului curent: permite parametrarea modulului utilizat în relație cu dispozitivul. Trebuie utilizat numai de experți.
- Execută unealta de configurare: accesul la unealta care poate configura dispozitivul. De multe ori unealta poate fi accesată direct din CCM.

5.1.2. Meniul

Opțiuni

Meniul cu opțiuni vă oferă oportunitatea de a bifa căsuțe pentru a activa detectarea automată:


¹¹Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd `harddrake2` ca root.

- modem
- Dispozitive Jaz
- Dispozitive Zip pe port paralel

Acstea detectări nu sunt activate în mod implicit pentru că sunt încete. Bifați căsuțele potrivite dacă aveți astfel de componente. Detectia va funcționa la următoarea lansare a acestei unelte.

5.2. Configurați sunetul

draksound



Această unealtă¹² se găsește în categoria **Componente materiale** din Centrul de Control Mageia.

Draksound se ocupă cu configurarea sunetului, inclusiv alegerea pilotului, opțiunile PulseAudio și depanarea sunetului. Vă va ajuta dacă întâlniți probleme cu sunetul sau dacă schimbați placă de sunet.

PulseAudio este un server de sunet. Aceasta recepționează toate semnalele audio de intrare, le mixează în funcție de preferințele utilizatorului și transmite rezultatul la ieșirea de sunet. Vedeti Meniu -> Sunte și video -> Controlul volumului PulseAudio pentru aceste preferințe.

PulseAudio este serverul de sunet implicit și este recomandat să-l lăsați activat.

Glitch-Free ameliorează PulseAudio cu unele programe. Este recomandat să-l lăsați activat.


The Troubleshooting button gives assistance with fixing any problems you may have. You will find it helpful to try this before asking the community for help.

The Advanced button displays a new window with an obvious button.

¹²Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **draksound** ca root.

5.3. Efecte de birou 3D

drak3d



5.3.1. Introducere

Această unealtă¹³ vă permite să gestionați efectele de birou 3D din acest sistem de operare. Acestea sînt dezactivate în mod implicit.


5.3.2. Noțiuni de bază

Pentru a utiliza această unealtă trebuie să aveți instalat pachetul glxinfo. Dacă nu este instalat, veți fi invitat să-l instalați înainte ca drak3d să se poată lansa.

După lansarea drak3d, vi-se va prezenta o fereastră cu un meniu în care puteți alege între Fătă efecte de birou 3D sau Compiz Fusion. Compiz Fusion este partea din gestionarul de ferestre composit care include efectele speciale accelerate material pentru mediul de birou. Alegeti Compiz Fusion pentru a-l activa.

Dacă utilizați pentru prima oară acest program după o nouă instalare de Mageia, veți primi un mesaj de avertizare care vă va spune care pachete trebuie instalate pentru a putea utiliza Compiz Fusion. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.

¹³Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **drak3d** ca root.




Odată ce au fost instalate pachetele adecvate, veți remarca faptul că în meniul drak3d este selecționat Compiz Fusion, însă trebuie să vă deautentificați și reautentificați ca schimbările să fie luate în considerare.

După ce vă reautentificați, Compiz Fusion va fi activat. Pentru a configura Compiz Fusion consultați pagina uneltei ccsm (CompizConfig Settings Manager).

5.3.3. Depanare

5.3.3.1. Nu pot vedea biroul după autentificare


Dacă după ce ați activat Compiz Fusion și încercați să vă reautentificați însă nu vedeți nimic, reporniți calculatorul pentru a reveni la ecranul de autentificare. Odată acolo, faceți clic pe pictograma biroului și selectați drak3d.



Când vă autentificați, dacă contul vostru este recunoscut ca administrator, veți fi invitat să vă tastăți parola din nou. În caz contrar, conectați-vă ca administrator cu contul său. Apoi puteți anula toate modificările care ar fi putut crea probleme la autentificare.

5.4. Configurați serverul grafic

XFdrake



Această unealtă se găsește în categoria **Componente materiale** din Centrul de Control Mageia.
Selectați *Configurați serverul grafic*.¹⁴

Butoanele vă permit să schimbați configurația grafică.

Placă grafică:

Este afișată placa grafică detectată și și configurați serverul corespunzător. Apăsați pe acest buton pentru a schimba cu un alt server, de exemplu unul cu un pilot proprietar.

Servelele disponibile sunt sortate în ordine alfabetică după fabricant la rubrica Fabricant și apoi după model, tot în ordine alfabetică. Pilotii liberi sunt sortați în ordine alfabetică la rubrica Xorg.



În cazul în care întâlniți probleme, Xorg - Vesa va funcționa cu majoritatea plăcilor grafice și vă va oferi timpul necesar să căutați pilotul potrivit direct din mediul de birou.

Dacă Vesa nu funcționează, alegeți Xorg - *fbdev*, care este utilizat cînd se instalează Mageia, însă nu vă permite să schimbați rezoluția sau rata de împrospătare.

Dacă ați optat pentru un pilot liber, puteți fi întrebat dacă dorîți să utilizați în schimb un pilot proprietar cu mai multe funcționalități (efekte 3D de exemplu).


Monitor:

¹⁴Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd *XFdrake* ca utilizator obișnuit sau *drakx11* ca root. Țineți cont de majuscule.

În același fel ca mai sus, ecranul detectat este afișat și puteți apăsa pe buton pentru a-l schimba cu altul. Dacă ecranul dorit nu se află în lista Fabricant, alegeti din lista Generic un ecran cu aceleași caracteristici.

Rezoluție:

Acest buton vă permite alegerea rezoluției (numărului de pixeli) și adâncimea de culoare (numărul de culori). Va afișa ecranul următor:



Când schimbați profunzimea de culoare, o bară multicoloră va apărea lîngă al doilea buton și va afișa o previzualizare a profunzimii de culoare selectată.

Primul buton afișează rezoluția curentă, apăsați pentru a o schimba. În listă sînt oferite toate posibilitățile în funcție de placă grafică și de ecran. Puteți apăsa pe Altele pentru a defini alte rezoluții, însă țineți cont că puteți strica ecranul dacă selectați parametrii nepotriviti.

Al doilea buton afișează adâncimea de culoare curentă, apăsați pentru a o schimba.



În funcție de rezoluția aleasă, s-ar putea să fie nevoie să vă deconectați și să reporniți mediul grafic pentru a activa modificările.

Test:

Odată configurarea terminată, este recomandat să faceți un test înainte de a apăsa pe OK, deoarece este mai ușor să modificați parametrii aici decît mai tîrziu dacă mediul grafic nu funcționează.



În cazul în care mediul grafic nu funcționează, apăsați Alt+Ctrl+F2 pentru a deschide un mod text, și tastează ca root XFdrake (respectați majusculele) pentru a utiliza XFdrake în mod text.

Dacă testul eșuează, aşteptați pînă la sfîrșit. Dacă funcționează dar nu mai doriți să faceți schimbarea, apăsați pe Nu. Dacă totul a mers bine, apăsați pe OK.


Opțiuni:

1. Opțiuni globale: Dacă este bifat *Dezactivează Ctrl-Alt-Backspace*, nu va mai fi posibil să reporniți serverul X utilizînd combinația de taste Ctrl+Alt+Backspace.
2. Opțiunile plăcii grafice: Vă permite să activați sau să dezactivați trei funcționalități specifice în funcție de tipul plăcii grafice.
3. Interfața grafică la demaraj: În majoritatea cazurilor, Se lansează automat interfața grafică (Xorg) la demararea sistemului este bifată pentru a demara direct în mediul grafic. Poate fi debifată pentru un server.

După ce faceți clic pe butonul Ieșire, sistemul vă va cere să confirmați. Încă se mai poate anula totul și păstra configurația precedentă, sau să acceptați. În acest caz, va trebui să vă deconectați și reconectați pentru a activa noua configurație.

5.5. Configurați disponerea tastaturii

keyboardeandrake



5.5.1. Introducere

Unealta pentru tastatură¹⁵ vă ajută să configurați disponerea de bază a tastaturii pe care o utilizați în Mageia. Aceasta va afecta disponerea tastaturii pentru toți utilizatorii din sistem. Unealta poate fi găsită în secțiunea componentelor materiale din Centrul de Control Mageia (CCM) intitulată „Configurare maus și tastatură”.

¹⁵Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **keyboardeandrake** ca root.

5.5.2. Dispunerea tastaturii


Aici puteți alege disponerea tastaturii pe care doriți să o utilizați. Denumirile, listate în ordine alfabetă, descriu limbă, țara și/sau etnia pentru care tastatura corespunde.

5.5.3. Tipul tastaturii

Acest meniu vă permite să selectați tipul tastaturii pe care o utilizați. Dacă nu știți ce să alegeti, cel mai bine este să lăsați tipul implicit.

5.6. Configurați dispozitivele de indicare (maus, tușieră tactilă)

mousedrake



Această unealtă¹⁶ se găsește în categoria **Componente materiale** din Centrul de Control Mageia.


Deoarece aveți nevoie de un maus pentru a instala Mageia, acela este deja instalat de Drakinstall. Această unealtă vă permite să instalați un alt maus.

Maușii săi sortați după tipul de conexiune și apoi după model. Alegeti mausul și apăsați pe OK. În majoritatea cazurilor „Universal / Orice maus PS/2 și USB” este potrivit pentru un maus recent. Noul maus este luat în considerare imediat.

5.7. Instalați și configurați o imprimantă

system-config-printer

¹⁶Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **mousedrake** ca root.



5.7.1. Introducere

În Mageia tipărirea este gestionată de un server numit CUPS. Acesta dispune de propria sa [interfață de configurare](#) [<http://localhost:631>] care este accesibilă cu ajutorul unui navigator de Internet, însă Mageia propune propria sa unealtă pentru instalarea imprimantelor intitulată `system-config-printer` și care este partajată și cu alte distribuții precum Fedora, Mandriva, Ubuntu și openSUSE.

Trebuie să activați depozitul Nonfree înainte de a proceda la instalare, deoarece unii piloți sănătoși sunt disponibili numai în acest fel.

Instalarea imprimantei se efectuează în secțiunea Componente materiale din Centrul de Control Mageia. Selectați unealta¹⁷ Configurare imprimantă și scanner.

Mageia cere instalarea a două pachete:

`task-printing-server`

`task-printing-hp`

Este necesar să acceptați această instalare pentru a continua. Vor fi instalate pînă la 230 Mo de dependențe.

Pentru a adăuga o imprimantă, alegeți butonul „Adaugă”. Sistemul va încerca să detecteze toate imprimantele și toate porturile disponibile. Captura de ecran afișează o imprimantă conectată pe un port paralel. În cazul în care se detectează o imprimantă, ca de exemplu una pe port USB, va fi afișată pe prima linie. În această fereastră se va încerca și configurarea unei imprimante de rețea.


5.7.2. Imprimantă detectată automat

Aceasta se referă de obicei la imprimantele USB. Utilitarul găsește în mod automat numele imprimantei și îl afișează. Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe „Înainte”. Dacă există un pilot cunos-

¹⁷Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastând `system-config-printer`. Se va cere parola de root.

cut pentru această imprimantă, acesta va fi instalat în mod automat. Dacă nu există niciun pilot sau dacă există mai mulți piloți, o fereastră vă va cere să furnizați sau să selecționați unul, după cum se explică în paragraful următor. Continuați cu [Secțiune 5.7.4., „Finalizați procesul de instalare”](#)

5.7.3. Imprimantă nedetectată automat



Când selectați un port, sistemul încarcă o listă cu piloți și afișează o fereastră ca să alegeti unul. Alegerea poate fi făcută dintre următoarele opțiuni.

- Selecționați imprimanta din baza de date
- furnizați fișierul PPD
- căutare un pilot de descărcat

Cu opțiunea „Selecționați imprimanta din baza de date”, fereastra propune mai întâi o listă cu fabricanți, apoi dispozitivul și pilotul asociat. Dacă sunteți propuși mai mulți piloți, alegeti-l pe cel care este recomandat, iar dacă ati întâmpinat probleme cu el în trecut, în acest caz alegeti unul care știți că funcționează.

5.7.4. Finalizați procesul de instalare

După ce ati selectonat pilotul, o fereastră vă cere cîteva informații care vor permite sistemului să desemneze și să descopere imprimanta. Prima linie conține numele cu care dispozitivul va apărea în aplicații în lista cu imprimantele disponibile. Instalatorul vă va propune apoi să tipăriți o pagină de test. După această etapă, imprimanta este adăugată în sistem și apare în lista imprimantelor disponibile.

5.7.5. Imprimantă de rețea

Imprimantele de rețea sunt imprimante care sunt conectate direct la o rețea filară sau fără-fir și care sunt gestionate de un server de tipărire sau de un calculator care servește de server de tipărire.



În general este mai bine să configurați serverul DHCP să asocieze mereu o adresă IP fixă cu adresa MAC a imprimantei. Bine înțeles că trebuie să fie aceeași cu adresa IP a imprimantei de pe serverul de tipărire, dacă are una fixă.

Adresa MAC a imprimantei este un număr de serie dat imprimantei, serverului de tipărire sau calculatorului la care aceasta este conectată și care poate fi obținută din pagina de configurare tipărită de imprimantă, sau care poate fi scrisă pe o etichetă de pe imprimantă sau de pe serverul de tipărire. Dacă imprimanta partajată este conectată la un sistem Mageia, pentru a-i afla adresa MAC lansați comanda *ifconfig* ca root. Este secvența de cifre și numere de după „HWaddr”.

Puteți adăuga o imprimantă de rețea prin alegerea protocolului pe care îl utilizează pentru a comunica prin rețea cu calculatorul. Dacă nu știți ce protocol să alegeti, puteți încerca opțiunea Imprimantă de rețea - Caută imprimantă de rețea din meniul Dispozitive și introduceți adresa IP a imprimantei în căsuța din dreapta, unde scrie „gazdă”.


Dacă unealta vă recunoaște imprimanta sau serverul de tipărire, vă va propune un protocol și o coadă de tipărire, însă puteți alege una mult mai potrivită din lista de sub ea, sau introduceți numele corect al cozii de tipărire dacă nu se află în listă.

Uitați-vă în documentația imprimantei sau a serverului de tipărire pentru a afla ce protocoale suportă și denumirile cozilor de tipărire specifice.

5.7.6. Protocole de tipărire în rețea

O tehnică curentă este cea dezvoltată de Hewlett-Packard cunoscută sub numele de JetDirect. Aceasta permite accesul la o imprimantă conectată direct la rețea printr-un port Ethernet. Trebuie să știți adresa IP cu care imprimanta este cunoscută în rețea. Această tehnică este utilizată și în unele rutere ADSL care dispun de un port USB pentru a conecta imprimanta. În acest caz, adresa IP este cea a ruterului. Remarcați că unealta „Hp Device manager” poate gestiona adresele IP configurate dinamic, stabilind o legătură de tip URI *hp:/net/<numele-imprimantei>*. În acest caz nu este necesară o adresă IP fixă.

Alegeți ca protocol opțiunea AppSocket/HP JetDirect și specificați adresa în Gazdă:, nu schimbați Numărul portului numai dacă știți că trebuie schimbat. După selecționarea protocolului, alegerea pilotului este la fel ca mai sus.



Celelalte protocolele sănt:

- *Internet Printing Protocol (ipp)*: o imprimantă care poate fi accesată într-o rețea TCP/IP cu protocolul IPP, de exemplu o imprimantă conectată la un calculator folosind CUPS. Acest protocol poate fi utilizat și de unele rutere ADSL.
- *Internet Printing Protocol (https)*: același cu IPP, însă utilizând HTTP pentru transport împreună cu protocolul securizat TLS. Trebuie să definiți portul. În mod implicit se va utiliza portul 631.
- *Internet Printing Protocol (ipps)*: este același cu IPP, însă cu protocolul securizat TLS.
- *Imprimantă sau gazdă LPD/LPR*: o imprimantă care poate fi accesată într-o rețea TCP/IP cu protocolul LPD, de exemplu o imprimantă conectată la un calculator folosind LPD.
- *Imprimantă Windows prin Samba*: o imprimantă partajată și conectată la un calculator Windows sau la un server SMB.

Adresa URI poate fi adăugată și direct. Iată aici cîteva exemple despre cum se formează un URI:

- Appsocket

socket://adresă-ip-sau-numedegazdă:port

- Internet Printing Protocol (IPP)

ipp://adresă-ip-sau-numedegazdă:port/resursă

http://adresă-ip-sau-numedegazdă:port/resursă

- Protocol LPD (Line Printer Daemon)

lpd://utilizator@adresă-ip-sau-numedegazdă/coadă

Informații suplimentare pot fi găsite în [documentația CUPS](http://www.cups.org/documentation.php/doc-1.5/network.html) [http://www.cups.org/documentation.php/doc-1.5/network.html].

5.7.7. Proprietăți dispozitiv

Puteți accesa proprietățile dispozitivului. Meniu Server vă permite accesul la parametrii serverului CUPS. În sistem este lansat implicit un server CUPS, dar puteți specifica un altul din meniu Server | Conectare..., o altă fereastră permite reglarea detaliată a parametrilor specifici ai serverului cu meniu Server | Configurări.

5.7.8. Depanare

Puteți găsi cîteva informații despre erorile apărute la tipărire consultînd /var/log/cups/error_log

De asemenea, puteți accesa o unealtă pentru diagnosticarea problemelor utilizînd meniu Ajutor | Depanare.

5.7.9. Particularități

Este posibil ca unii piloți pentru anumite imprimante specifice să nu fie disponibili în Mageia sau să nu funcționeze. În acest caz consultați situl [openprinting](http://openprinting.org/printers/) [http://openprinting.org/printers/] și verificați dacă este disponibil un pilot pentru dispozitivul dumneavoastră. Dacă da, verificați dacă pachetul este disponibil în Mageia, iar în acest caz instalați-l manual. Apoi, refațeți procesul de instalare pentru a configura imprimanta. Indiferent de caz, raportați problema în Bugzilla sau pe forum dacă sînteti confortabil cu această unealtă și furnizați informațiile despre model, pilot și dacă imprimanta funcționează după instalare. Aici sînt cîteva surse pentru a găsi alți piloți actualizați sau pentru dispozitive mai recente.

Imprimante Brother

[Această pagină](http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html) [http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html] regroupează o listă cu toți piloții Brother. Căutați pilotul corespunzător dispozitivului, descărcați fișierele rpm (dacă sînt mai multe) și instalați-le.

Trebuie să instalați piloții Brother înainte de a lansa utilitarul de configurare.

Imprimante și dispozitive tot-în-unu Hewlett-Packard

Aceste dispozitive utilizează unealta hplip, care este instalată automat după detectarea sau selectarea imprimantei. Alte informații le puteți găsi [aici](http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) [http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html]. Unealta „HP Device Manager” este disponibilă în meniu Sistem. Uitați-vă și peste [configurătie](http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/hp_setup.html) [http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/hp_setup.html] pentru gestionarea imprimantei.

Un dispozitiv HP multifuncțional trebuie să fie instalat ca imprimantă, iar funcționalitatea de scanner va fi adăugată. Țineți cont că uneori interfața Xsane nu permite scanarea filmelor sau diapozitiveelor (lampa culisantă nu poare opera). Puteți totuși scana și în acest caz, în mod autonom și salva imaginea pe o cartelă de memorie sau pe o cheie USB inserată în dispozitiv. După aceea lansați aplicația preferată de prelucrare a imaginilor și încărcați imaginea de pe cartela de memorie care se găsește în directorul /media.

Imprimantă color Samsung

Pentru imprimantele color specifice Samsung și Xerox, [acest sit oferă piloți](http://foo2qpdl.rkkda.com/) [http://foo2qpdl.rkkda.com/] pentru protocolul QPDL.

Imprimante și scanere Epson

Piloții pentru imprimantele Epson sînt disponibil pe [această pagină de căutare](http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX) [http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX]. Pentru partea de scanner va trebui să instalați mai întîi pachetul *iscan-data* și apoi *iscan* (în această ordine). Pachetul *iscan-plugin* vă poate fi propus, iar în acest caz trebuie instalat. Alegeți pachetul *rpm* în funcție de arhitectura instalată.

Este posibil ca pachetul *iscan* să genereze un avertisment despre un conflict cu *sane*. Utilizatorii au raportat că poate fi ignorat acest avertisment.

Imprimante Canon

Pentru imprimantele Canon poate fi recomandată instalarea utilitarului intitulat *turboprint* [disponibil aici](http://www.turboprint.info/) [http://www.turboprint.info/].

5.8. Configurați scannerul scannerdrake

5.8.1. Instalare


Această unealtă¹⁸ vă permite să configurați un scanner individual sau un dispozitiv multifuncțional care include un modul pentru scanare. De asemenea, vă permite să partajați dispozitivele conectate la acest calculator cu un altul distant sau să accesați scanere distante.

Cînd lansați această unealtă pentru prima dată, puteți obține următorul mesaj:

"Pentru a utiliza scanerele trebuie să instalați pachetele SANE

Doriți să instalați pachetele SANE?"

Alegeți Da pentru a continua. Se vor instala scanner - gui și task-scanning dacă nu sunt deja instalate.




¹⁸Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd *scannerdrake* ca root.

Dacă scannerul este identificat corect, adică îl puteți vedea numele în fereastra de mai sus, atunci este gata de utilizat cu aplicații de genul XSane sau *Simple Scan*.

În acel caz, este în plus posibil să configurați opțiunea *Partajare scaner*. Puteți afla mai multe în [Sectiune 5.8.2, „Partajare scaner”](#).

Cu toate acestea, dacă scannerul nu a fost identificat corect, iar verificarea cablurilor, a butonului de pornire și apăsarea *Căutare pentru scanere noi* nu au ajutat, va trebui să apăsați *Adăugați manual un scanner*.

Alegeți marca scannerului din lista afișată, apoi tipul său din lista acelei mărci și apăsați pe *OK*



Dacă nu găsiți scannerul în listă, apăsați pe *Anulează*

Vă rugăm să verificați pe pagina [SANE: Supported Devices](http://www.sane-project.org/lists/sane-mfgs-cvs.html) [<http://www.sane-project.org/lists/sane-mfgs-cvs.html>] dacă scannerul este suportat și cereți ajutor pe [forumi](http://forums.mageia.org/en/) [<http://forums.mageia.org/en/>].





Fig. 1. Alegeți portul


Puteți lăsa acest parametru pe *Auto-detectează porturi disponibile* numai dacă scannerul nu este pe port paralel. În acel caz, selectați */dev/parport0* dacă aveți doar unul.

După ce apăsați pe *OK*, în majoritatea cazurilor veți vedea un ecran similar celui de mai jos.

Dacă nu obțineți acel ecran, vă rugăm să citiți [Sectiune 5.8.4., „Pași de instalare suplimentari”](#).




5.8.2. Partajare scaner




Aici puteți alege dacă scanerele conectate la acest calculator trebuie să fie accesibile calculatoarelor distante și cărora dintre ele. Tot aici puteți decide dacă scanerele de pe calculatoarele distante ar trebui să fie accesibile pentru acest calculator.

Partajare scanner către gazdele: numele sau adresele IP ale gazdelor pot fi adăugate sau șterse din lista gazdelor autorizate să acceseze dispozitivele locale, de pe acest calculator.


Utilizarea scannerelor distante: numele sau adresele IP ale gazdelor pot fi adăugate sau șterse din lista gazdelor care oferă acces la un scanner distant.




Partajare de scanner către gazdele: puteți adăuga gazda.



Partajare de scanner către gazdele: specificați pe care din gazde adăugați, sau permiteți tuturor mașinilor distante.



„Toate mașinile distante” sănătățează să acceseze scannerul local.



Dacă pachetul *saned* nu este încă instalat, unealta se oferă să o facă.

La final, unealta va modifica aceste fișiere:

/etc/sane.d/saned.conf

`/etc/sane.d/net.conf`

`/etc/sane.d/dll.conf` pentru a adăuga sau comenta directiva „net”

De altfel va configura `saned` și `xinetd` ca să fie lansate la demaraj.

5.8.3. Particularități

- Hewlett-Packard

Majoritatea scanerelor HP sunt gestionate din *Gestionarul de dispozitive HP* (hplip) care gestionează și imprimantele. În acest caz, această unealtă nu vă permite să-l configurați și vă invită să utilizați *Gestionarul de dispozitive HP*.

- Epson

Piloții sunt disponibili de pe [această pagină](http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX) [http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX]. Când vi-se indică, trebuie să instalați mai întâi pachetul *iscan-data*, apoi *iscan* (în această ordine). Este posibil ca pachetul *iscan* să genereze un avertisment de conflict cu pachetul *sane*. Utilizatorii au raportat că acest avertisment poate fi ignorat.

5.8.4. Pași de instalare suplimentari

Este posibil ca după ce ați ales un port pentru scanner în ecranul [Fig. 1. „Alegeți portul”](#), va trebui să mai efectuați una sau mai multe etape suplimentare pentru a configura corect scannerul.


- În unele cazuri sănăteți informat că trebuie să încărcați în scanner un microcod de fiecare dată când este pornit. Această unealtă vă permite să încărcați microcodul în dispozitiv, după ce l-ați instalat în sistem. În acest ecran puteți instala microcodul de pe un CD, de pe partitia unui Windows instalat, sau cel pe care l-ați descărcat de pe un sit Internet sau al fabricantului.

Când dispozitivul are nevoie să i-se încarce microcodul, această operație poate dura ceva timp la fiecare primă utilizare, probabil mai bine de un minut. Așa că aveți răbdare.

- De asemenea, puteți obține un ecran care vă spune să ajustați fișierul `/etc/sane.d/"numele_interfeței_SANE".conf`.
- Citiți aceste instrucțiuni și altele cu atenție, iar dacă întâlniți dificultăți nu ezitați să cereți ajutor pe [forumuri](http://forums.mageia.org/en/) [http://forums.mageia.org/en/].

5.9. Configurați un UPS pentru supravegherea alimentării


drakups



Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.

Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **drakups** ca root.

6. Rețea și Internet




În acest ecran puteți alege dintre mai multe unelte de rețea. Faceți clic pe legătura de mai jos pentru a afla mai multe.

1. *Gestionări interfețele de rețea*
 - a. [Secțiune 6.1, „Centrul de rețea și Internet”](#)
 - b. [Secțiune 6.2, „Configurați o nouă interfață de rețea \(LAN, ISDN, ADSL, ...\)”](#)
 - c. [Secțiune 6.3, „Înlăturați o conexiune”](#)
2. *Personalizați și securizați rețeaua*
 - a. [Secțiune 6.4, „Proxy”](#)
 - b. [Secțiune 6.5, „Partajați conexiunea la Internet cu alte mașini din rețeaua locală”](#)
 - c. [Secțiune 6.6, „Gestionăți profilele de rețea”](#)
 - d. [Secțiune 6.7, „Configurați conexiunea VPN pentru acces securizat la rețea”](#)
3. *Altele*
 - a. [Secțiune 6.8, „Definiții de gazde”](#)

6.1. Centrul de rețea și Internet

draknetcenter



Această unealtă¹⁹ se găsește în categoria rețea și Internet din Centrul de Control Mageia și este intitulată „Centrul de rețea”.

6.1.1. Introducere

Când lansați această unealtă, se deschide o fereastră care listează toate rețelele configurate pe acest calculator, indiferent de tipul lor (filară, fără fir, satelit, etc.). Când faceți clic pe una din ele, vor apărea trei sau patru butoane, în funcție de tipul rețelei, care vă permit să căutați rețeaua, modifica parametrii sau să o conectați/deconectați. Această unealtă nu este destinată să creeze o rețea, pentru asta folosiți Configurați o nouă interfață de rețea (LAN, ISDN, ADSL, ...) din aceeași categorie din Centrul de Control Mageia.


În captura de ecran de mai jos, dată ca exemplu, puteți vedea două rețele, prima este filară și conectată, recunoscută după pictograma aceasta (și așa pentru una deconectată), iar în a doua secțiune sunt afișate rețelele fără fir (WiFi). Cele neconectate le recunoașteți după pictograma aceasta și cele conectate cu pictograma aceasta. Pentru celelalte tipuri de rețele codul culorilor este același, verde dacă este conectată și roșie dacă nu este conectată.

În partea rețelelor fără fir a ecranului, puteți vedea toate rețelele detectate, împreună cu SSID, Puterea semnalului, dacă sunt criptate (în roșu) sau nu (în verde) și Modul de operare. Alegeți una făcând clic pe ea și apoi pe Supraveghează, Configurează sau Conectează. Aici se poate trece de la o rețea la alta. Dacă este selectată o rețea privată, se va deschide fereastra parametrilor de rețea (vedeți mai jos) și vi se vor cere parametri suplimentari (o cheie de criptare în special).

Faceți clic pe Împrospătează pentru a actualiza ecranul.

¹⁹Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **draknetcenter** ca root.

6.1.2. Butonul de supraveghere



Acest buton vă permite să vedeți activitatea rețelei, descărările (către calculator, în roșu) și transmiterile (către Internet, în verde). Acest ecran este disponibil și făcând clic dreapta pe pictograma Internet din zona de notificare sistem -> Supraveghează rețea.

Există câte o secțiune pentru fiecare rețea (în cazul de față eth0 este rețeaua filară, lo este bucla locală și wlan0 este rețeaua fără fir) și una care oferă detalii despre starea conexiunii.



La baza ferestrei este titlul Contabilizarea traficului, vom vedea asta în secțiunea următoare.

6.1.3. Butonul de configurare

A - Pentru o rețea filară



Există posibilitatea aici de a modifica parametrii dați în cursul creării rețelei. De cele mai multe ori, este suficient să bifăți Alocare automată de adresă IP (BOOTP/DHCP), iar dacă întâlniți probleme, configurarea manuală poate da rezultate mai bune.

Pentru o rețea domestică, Adresa IP seamănă mereu cu 192.168.x.x, Mască de rețea este 255.255.255.0, iar Pasarela și Serverele DNS sunt disponibile pe situl Internet al furnizorului de acces.

Dacă este bifată Activează contabilizarea traficului, aceasta va contabiliza traficul de rețea pe o bază orară, cotidiană sau lunară. Rezultatele sunt vizibile în fereastra „Supraveghere rețea” detaliată în secțiunea precedentă. Odată activată, va trebui să vă reconectați la rețea.

Permite controlul interfeței de către gestionarul de rețea:

Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.

Butonul avansat:

Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.

Parametrii rețelei

Parametri IP		
Domeniu de căutare	<input type="text"/>	
Client DHCP	dhclient	
Durată de expirare DHCP (în secunde)	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Recuperează serverele YP din DHCP <input type="checkbox"/> Recuperează serverele NTPD din DHCP		
Nume de gazdă DHCP	<input type="text"/>	
Metrică	10	
MTU	<input type="text"/>	
Adresă MAC fictivă (MACADDR)	<input type="text"/>	
Adresă MAC (HWADDR)	<input type="text"/>	
Opțiuni Ethtool	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Cuplarea la cald a rețelei <input type="checkbox"/> Activează tunelul IPv6 către IPv4		
		<input type="button" value="Anulează"/> <input type="button" value="OK"/>

B - Pentru o rețea fără fir

Sînt explicate numai intrările de mai sus care nu au fost încă abordate.

Modul de operare:

Selectați Gestionat dacă se face conexiunea printr-un punct de acces, va fi detectat atunci un **ESSID**. Selectați Ad-hoc dacă este o rețea punct la punct. Selectați **Principal** dacă placa de rețea este utilizată ca punct de acces, în acest caz placa de rețea trebuie să suporte acest mod.

Mod de criptare și cheie de criptare:

Trebuie să cunoașteți acești parametri dacă este o rețea privată.

WEP utilizează o parolă și este mai slabă decît WPA care utilizează o frază secretă. WPA/WPA2 cu cheie pre-partajată mai este numită și WPA personală sau WPA domestică. WPA Enterprise nu este prea utilizată în rețelele private.

Autorizează conexiunile itinerante:


Conexiunea itinerantă este o tehnologie care permite calculatorului să schimbe punctul de acces rămînînd conectat la rețea.

Butonul avansat:

Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.


6.1.4. Butonul de configurații avansate

Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.



6.2. Configurați o nouă interfață de rețea (LAN, ISDN, ADSL, ...)

drakconnect



6.2.1. Introducere


Această unealtă²⁰ vă permite să faceți majoritatea configurațiilor pentru accesul la rețeaua locală sau la Internet. Trebuie să cunoașteți anumite informații de la furnizorul de acces la Internet sau de la administratorul de rețea.

Selectați tipul conexiunii pe care doriți să o stabiliți, în funcție de componentele materiale și de furnizorul de acces pe care-l aveți.

6.2.2. O nouă conexiune filară (Ethernet)

1. Prima fereastră afișează lista interfețelor care sunt disponibile. Selectați una pentru a o configura.
2. În acest punct vi-se dă posibilitatea să alegeti între configurarea manuală sau automată a adresei IP.
3. IP automat
 - a. *Parametrii Ethernet/IP*: trebuie să selectați dacă serverele DNS sunt declarate de serverul DHCP sau dacă sunt specificate manual, după cum se explică mai jos. În acest caz, trebuie să definiți adresa serverului DNS. Numele de gazdă al calculatorului poate fi specificat aici. În caz contrar î se va atribui localhost .localdomain în mod implicit. Numele de gazdă poate fi furnizat și de serverul DHCP cu opțiunea *Atribuie nume gazdei de la serverul DHCP*. Nu toate serverele DHCP dispun de o astfel de funcționalitate și este și mai puțin probabil să-o întâlniți la un ruter ADSL domestic.

²⁰Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakconnect** ca root.




- b. Butonul avansat vă dă posibilitatea să specificați:
- Domeniul de căutare (neaccesibil, deoarece este furnizat de serverul DHCP)
 - Clientul DHCP
 - Durată de expirare DHCP
 - Recuperează serverele YP din DHCP (bifat implicit): specifică serverul NIS
 - Recuperează serverele NTPD din DHCP (sincronizarea ceasurilor)
 - Numele de gazdă cerut de DHCP. Utilizați această opțiune numai dacă serverul DHCP cere clientului să specifiche un nume de gazdă înainte de a primi o adresă IP. Această opțiune nu este suportată de unele servere DHCP.
- c. După acceptare, sănă explicați ultimii pași de configurare comuni pentru toate conexiunile: [Secțiune 6.2.11, „Terminarea configurației”](#)

4. Configurare manuală

- a. *Parametrii Ethernet/IP*: trebuie să declarați serverele DNS care vor fi utilizate. Numele de gazdă al calculatorului poate fi specificat aici. În caz contrar î se va atribui localhost.localdomain în mod implicit.

Pentru o rețea domestică, adresa IP se aseamănă în general cu 192.168.x.x, masca de rețea este 255.255.255.0, iar adresa pasarelei și a serverelor DNS sănă disponibile pe situl Internet al furnizorului de acces.

În parametrii avansați, puteți specifica un *Domeniu de căutare*. De obicei este domeniul vostru principal. De exemplu, dacă mașina voastră se numește „splash” și numele său de domeniu complet este „splash.boatanchor.net”, atunci domeniul de căutare ar fi „boatanchor.net”. Definiți acest parametru numai dacă aveți o nevoie specifică. Încă odată, ruterele domestice în general nu au nevoie de acest parametru.



- b. Pașii următori sînt expuși la [Secțiune 6.2.11, „Terminarea configurării”](#)

6.2.3. O nouă conexiune prin satelit (DVB)

Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](#) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.

6.2.4. O nouă conexiune prin cablu

1. Prima fereastră afișează lista interfețelor care sînt disponibile. Selectați una pentru a o configura.
2. În acest punct vi-se dă posibilitatea să alegeti între configurarea manuală sau automată a adresei IP.
3. Trebuie să specificați o metodă de autentificare:
 - Neant
 - BPALogin (necesar pentru Telstra). În acest caz trebuie să furnizați utilizatorul și parola.
4. IP automat
 - a. *Parametrii cablu/IP:* trebuie să selectați dacă serverele DNS sînt declarate de serverul DHCP sau dacă sînt specificate manual, după cum se explică mai jos. În acest caz, trebuie să definiți adresa serverului DNS. Numele de gazdă al calculatorului poate fi specificat aici. În caz contrar i se va atribui localhost.localdomain în mod implicit. Numele de gazdă poate fi furnizat și de serverul DHCP cu opțiunea *Atribuie nume gazdei de la serverul DHCP*. Nu toate serverele DHCP dispun de o astfel de funcționalitate și este și mai puțin probabil s-o întîlniți la un ruter ADSL domestic.
 - b. Butonul avansat vă dă posibilitatea să specificați:


- Domeniul de căutare (neaccesibil, deoarece este furnizat de serverul DHCP)
 - Clientul DHCP
 - Durată de expirare DHCP
 - Recuperează serverele YP din DHCP (bifat implicit): specifică serverul NIS
 - Recuperează serverele NTPD din DHCP (sincronizarea ceasurilor)
 - Numele de gazdă cerut de DHCP. Utilizați această opțiune numai dacă serverul DHCP cere clientului să specifice un nume de gazdă înainte de a primi o adresă IP. Această opțiune nu este suportată de unele servere DHCP.
- c. După acceptare, sînt explicați ultimii pași de configurare comuni pentru toate conexiunile: [Secțiune 6.2.11, „Terminarea configurației”](#)

5. Configurare manuală

- a. *Parametrii cablu/IP*: trebuie să declarați serverele DNS care vor fi utilizate. Numele de gazdă al calculatorului poate fi specificat aici. În caz contrar î se va atribui localhost.localdomain în mod implicit.

Pentru o rețea domestică, adresa IP se aseamănă în general cu 192.168.x.x, masca de rețea este 255.255.255.0, iar adresa pasarelei și a serverelor DNS sînt disponibile pe situl Internet al furnizorului de acces.

În parametrii avansați, puteți specifica un *Domeniu de căutare*. De obicei este domeniul vostru principal. De exemplu, dacă mașina voastră se numește „splash” și numele său de domeniu complet este „splash.boatanchor.net”, atunci domeniul de căutare ar fi „boatanchor.net”. Definiți acest parametru numai dacă aveți o nevoie specifică. Încă odată, ruterele domestice în general nu au nevoie de acest parametru.



- b. Pașii următori sînt expuși la [Secțiune 6.2.11, „Terminarea configurației”](#)

6.2.5. O nouă conexiune prin DSL

1. Dacă unealta detectează interfețe de rețea, se va oferi să alegeti una pentru a o configura.
2. Este propusă o listă de furnizori de acces, grupați în funcție de țară. Selectați-l pe cel potrivit. Dacă nu este listat, alegeti opțiunea Nelistat și introduceți opțiunile comunicate de furnizorul de acces.
3. Selectați unul din protocolele disponibile:
 - Protocol de configurare dinamică a gazdei (DHCP)
 - Configurare TCP/IP manuală
 - PPP peste ADSL (PPPoA)
 - PPP peste Ethernet (PPPoE)
 - Protocol de tunel punct la punct (PPTP)
4. Parametri de acces
 - Cont de conectare (numele utilizatorului)
 - Parola contului
 - (Avansat) ID de cale virtuală (VPI)
 - (Avansat) ID de circuit virtual (VCI)
5. Pașii următori sînt expuși la [Secțiune 6.2.11, „Terminarea configurației”](#)

6.2.6. O nouă conexiune prin ISDN

1. Asistentul întreabă pe care dispozitiv să configureze:
 - Alegere manuală (placă internă ISDN)
 - Modem ISDN extern
2. O listă de componente materiale este propusă, ordonată după categorie și fabricant. Alegeti-o pe cea potrivită.
3. Selectați unul din protocolele disponibile:
 - Protocolul pentru restul lumii, exceptînd Europa (DHCP)
 - Protocolul pentru Europa (EDSS1)
4. O listă de furnizori este apoi propusă, grupați în funcție de țară. Selectați-l pe cel potrivit. Dacă nu este listat, alegeti opțiunea Nelistat și introduceți opțiunile pe care vi le-a comunicat furnizorul de acces. Apoi se cer parametrii:
 - Numele conexiunii
 - Număr de telefon
 - ID de autentificare
 - Parola contului
 - Metoda de autentificare
5. După aceasta, trebuie să selectați dacă obțineți adresa IP în mod automat sau manual. În acest caz, specificați adresa IP și masca de subretea.
6. La etapa următoare alegeti cum sînt obținute adresele serverelor DNS, în mod automat sau manual. În cazul configurației manuale, trebuie să specificați:
 - Nume de domeniu
 - Serverul DNS primar și secundar

- Selectați dacă numele de gazdă este definit din adresa IP. Alegeti această opțiune numai dacă sunteți sigur că furnizorul de acces o acceptă.
7. La etapa următoare alegeti cum este obținută adresa pasarelei, în mod automat sau manual. În cazul configurării manuale, trebuie să introduceți adresa IP.
8. Pașii următori sunt expuși la [Secțiune 6.2.11, „Terminarea configurației”](#)

6.2.7. O nouă conexiune fără-fir (WiFi)

1. O primă fereastră listeză interfețele care sunt disponibile și o intrare pentru pilotul Windows (ndiswrapper). Selectați-o pe cea care trebuie configurată. Utilizați ndiswrapper numai dacă celelalte metode de configurare nu au funcționat.
2. La această etapă aveți de ales între diferitele puncte de acces pe care placa de rețea le-a detectat.
3. Trebuie să furnizați parametrii specifici plăcii de rețea fără fir:
 - Mod de operare:
 - Gestionat Pentru a accesa un punct de acces existent (cel mai frecvent).
 - Ad-Hoc Pentru a configura o conexiune directă între calculatoare.
 - Numele rețelei (ESSID)
 - Mod de criptare: depinde de cum a fost configurat punctul de acces.
 - WPA/ Acest mod de criptare este de preferat dacă vă permite configurația materială.
 - WPA2
 - WEP Unele componente mai vechi suportă doar această metodă de criptare.
 - Cheia de criptare
Este în general furnizat cu dispozitivul care oferă punctul de acces.
4. La această etapă se oferă posibilitatea de a alege între o adresă IP automată sau manuală.
5. IP automat
 - a. *Parametrii IP*: trebuie să selectați dacă serverele DNS sunt declarate de serverul DHCP sau dacă sunt specificate manual, după cum se explică mai jos. În acest caz, trebuie să definiți adresa serverului DNS. Numele de gazdă al calculatorului poate fi specificat aici. În caz contrar i se va atribui localhost .localdomain în mod implicit. Numele de gazdă poate fi furnizat și de serverul DHCP cu opțiunea *Atribuie nume gazdei de la serverul DHCP*.
 - b. Butonul avansat vă dă posibilitatea să specificați:
 - Domeniul de căutare (neaccesibil, deoarece este furnizat de serverul DHCP)
 - Clientul DHCP
 - Durată de expirare DHCP
 - Recuperează serverele YP din DHCP (bifat implicit): specifică serverele NIS
 - Recuperează serverele NTPD din DHCP (sincronizarea ceasurilor)
 - Numele de gazdă cerut de DHCP. Utilizați această opțiune numai dacă serverul DHCP cere clientului să specifiche un nume de gazdă înainte de a primi o adresă IP. Această opțiune nu este suportată de unele servere DHCP.
 - c. După acceptarea configurației, este explicitată etapa de configurare care este comună tuturor conexiunilor: [Secțiune 6.2.11, „Terminarea configurației”](#)
6. Configurare manuală

-
- a. *Parametrii IP*: trebuie să declarați serverele DNS. Numele de gazdă al calculatorului poate fi specificat aici. În caz contrar i se va atribui `localhost`. `localdomain` în mod implicit.

Pentru o rețea domestică, adresa IP seamănă mereu cu `192.168.x.x`, masca de rețea este `255.255.255.0`, iar adresa pasarelei și a serverelor DNS sînt disponibile pe situl Internet al furnizorului de acces.

În parametrii avansați puteți specifica un *Domeniu de căutare*. Trebuie să semene cu numele de gazdă fără primul nume dinainte de punct.

- b. Pașii următori sînt expuși la [Sectiune 6.2.11, „Terminarea configurației”](#)

6.2.8. O nouă conexiune prin GPRS/Edge/3G

1. Dacă unealta detectează interfețe fără fir, se va oferi să alegeti una pentru a o configura.
2. Este cerut codul PIN. Lăsați gol dacă nu este necesar.
3. Asistentul întreabă după rețea. Dacă nu este detectată, selectați opțiunea `Nelistat`.
4. Este propusă o listă de furnizori de acces, grupați în funcție de țară. Selectați-l pe cel potrivit. Dacă nu este listat, alegeti opțiunea `Nelistat` și introduceți opțiunile comunicate de furnizorul de acces.
5. Furnizați parametrii de acces
 - Numele punctului de acces
 - Cont de conectare (numele utilizatorului)
 - Parola contului
6. Pașii următori sînt expuși la [Sectiune 6.2.11, „Terminarea configurației”](#)

6.2.9. O nouă conexiune prin rețea comutată Bluetooth

Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](#) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.

6.2.10. O nouă conexiune prin Modem analogic (POTS)

1. Asistentul întreabă pe care dispozitiv să configureze:
 - Alegere manuală
 - Componente detectate, dacă există.
2. O lisă de porturi este propusă. Selectați-l pe cel potrivit.
3. Dacă nu este deja instalat, vi-se va sugera să instalați pachetul `kppp-provider`.
4. Este propusă o listă de furnizori de acces, grupați în funcție de țară. Selectați-l pe cel potrivit. Dacă nu este listat, alegeti opțiunea `Nelistat` și introduceți opțiunile comunicate de furnizorul de acces. Apoi se cer opțiunile pentru apel:
 - *Numele conexiunii*
 - *Număr de telefon*
 - *Identificator de conexiune*
 - *Parolă*
 - *Autentificare*, alegeti dintre:
 - PAP/CHAP
 - Bazat pe script

- PAP
- Bazat pe terminal
- CHAP

5. Pașii următori sînt expuși la [Sectiune 6.2.11, „Terminarea configurării”](#)

6.2.11. Terminarea configurării


La următoarea etapă puteți specifica:

- Permite utilizatorilor să gestioneze conexiunea
- Inițiază conexiunea la demaraj
- Activează contabilizarea traficului
- Permite controlul interfeței de către gestionarul de rețea
- În cazul unei conexiuni fără fir, căsuța suplimentară Autorizează conexiunile itinerante vă dă posibilitatea de a comuta automat între punctele de acces în funcție de puterea semnalului.

Cu butonul avansat puteți specifica:


- Metric (10 implicit)
- MTU
- Conectare la cald a rețelei
- Activează tunelul IPv6 către IPv4

Ultima etapă vă permite să specificați dacă să se pornească imediat sau nu conexiunea.



6.3. Înlăturați o conexiune

drakconnect --del



Aici puteți înlătura o interfață de rețea²¹.


Faceți clic pe meniul derulant, alegeti-o pe cea pe care dorîti s-o înlăturați și faceți clic pe *Înainte*.

Veți vedea un mesaj care va spune că interfața de rețea a fost înlăturate cu succes.

6.4. Proxy

drakproxy

²¹Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **drakconnect --del** ca root.




Dacă trebuie să utilizați un server proxy pentru a accesa Internetul, puteți utiliza această unealtă²² pentru a-l configura. Administratorul de rețea vă va oferi informațiile necesare. De asemenea, puteți specifica și anumite servicii care, prin excepție, pot fi accesate fără proxy.


Articol de pe Wikipedia, din 24-09-2012, despre „Server proxy”: În rețelele de calculatoare, un server proxy este un server (un calculator sau o aplicație) care acționează ca un intermediar la tratarea cererilor de la clientii care caută resurse pe alte servere. Un client se conectează la un server proxy, cere un serviciu, precum un fișier, o conexiune, o pagină de Internet sau altă resursă disponibilă de pe un alt server. Serverul proxy analizează cererea pentru a-i simplifica și controla complexitatea.

6.5. Partajați conexiunea la Internet cu alte mașini din rețeaua locală drakgw

²²Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakproxy** ca root.



6.5.1. Principii



Partajul conexiunii este util când aveți un calculator (3) conectat la Internet (2) și care în plus mai este conectat și la o rețea locală (1). Puteți utiliza calculatorul (3) ca pasarelă pentru a oferi accesul la Internet și celorlalte calculatoare (5) și (6) din rețeaua locală (1). Pentru asta, calculatorul pasarelă trebuie să aibă două interfețe de rețea. Prima, precum o placă de rețea Ethernet, conectată la rețeaua locală, iar a doua (4) conectată la Internet (2).

Prima etapă constă să verificați că accesul la rețea și la Internet este configurat, după cum este documentat în [Sectiune 6.1, „Centrul de rețea și Internet”](#).

6.5.2. Asistent pasarelă

Asistentul²³ oferă etape succesive care să afișeze mai jos:

- Asistentul nu detectează cel puțin două interfețe, vă avertizează și cere să opriți rețeaua și să configurați componentele materiale.
- Specifică interfețele utilizate pentru conexiunea la Internet. Asistentul sugerează în mod automat una din interfețe, însă este bine să verificați dacă cea propusă este corectă.
- Specifică interfața utilizată pentru accesul la rețeaua locală. Asistentul propune și aici una, verificați dacă este corect.
- Asistentul propune parametri pentru rețeaua locală, precum adresa IP, masca de rețea și numele de domeniu. Verificați dacă parametrii aceștia sunt compatibili cu configurația actuală. Se recomandă acceptarea acestor valori.
- Specifică dacă se poate utiliza calculatorul pe post de server DNS. Dacă da, asistentul va verifica dacă bind este instalat. În caz contrar va trebui să specificați adresa unui server DNS.
- Specifică dacă poate fi utilizat calculatorul pe post de server DHCP. Dacă da, asistentul va verifica dacă este instalat dhcp-server și se oferă să-l configureze, cu adresa de început și de sfârșit a plagei DHCP.
- Specifică dacă va fi utilizat calculatorul pe post de server proxy. Dacă da, asistentul va verifica dacă este instalat squid și se oferă să-l configureze, cu adresa administratorului (admin@domeniulmeu.ro), numele proxyului (parafoculmeu@domeniulmeu.ro), portul (3128) și mărimea tamponului (100 Mo).
- Ultima etapă vă permite să verificați dacă pasarela este conectată la imprimante pentru a le partaja.

Veți fi invitat să verificați dacă parafocal este activat.

6.5.3. Configurează clientul

Dacă ați configurat pasarela cu DHCP, în unealta de configurat rețeaua trebuie doar să specificați că obțineți adresa IP în mod automat (de la DHCP). Parametrii vor fi obținuți cînd vă conectați la rețea. Această metodă este validă indiferent de sistemul de operare folosit de client.

Dacă trebuie să specificați manual parametrii de rețea, este nevoie să specificați și pasarela introducînd adresa IP a calculatorului pe post de pasarelă.


6.5.4. Opriți partajarea conexiunii

Lansați unealta dacă dorîți să opriți partajarea conexiunii la Internet de pe calculatorul cu Mageia. Vî se va propune să să opriți partajarea sau să reconfigurați conexiunea.

6.6. Gestionăți profilele de rețea

draknetprofile


²³Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **drakgw** ca root.



Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.

Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **draknetprofile** ca root.

6.7. Configurați conexiunea VPN pentru acces securizat la rețea drakvpn



6.7.1. Introducere

Această unealtă²⁴ vă permite să configurați accesul la o rețea distanță prin stabilirea unui tunel între calculatorul local și rețeaua distanță. Vom prezenta aici numai configurarea de partea calculatorului local. Presupunem că rețeaua distanță este deja operațională și că administratorul v-a furnizat informațiile de conectare, ca de exemplu un fișier de configurare .pcf.

6.7.2. Configuration


Mai întîi, selectați Concentrator VPN Cisco sau OpenVPN în funcție de protocolul pe care-l utilizați pentru rețeaua privată.

Apoi dați un nume conexiunii.


În ecranul următor, furnizați detaliile conexiunii VPN.

- Pentru VPN Cisco

²⁴Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakvpn** ca root.




- Pentru OpenVPN, pachetul și dependențele sale vor fi instalate cînd unealta este utilizată pentru prima dată.



Selectați fișierele pe care le-ați primit de la administratorul de rețea.

Parametri avansați:




În ecranul următor se va cere adresa IP a pasarelei.

Cînd s-au configurat parametrii, aveți opțiunea de a porni conexiunea VPN.

Această conexiune VPN poate fi configurată să pornească automat cu o conexiune de rețea. Pentru a face asta, reconfigurați conexiunea de rețea să se conecteze mereu la acest VPN.

6.8. Definiții de gazde

drakhosts



Dacă unele sisteme din rețea vă oferă servicii și au adrese IP fixe, această unealtă²⁵ vă permite să le dați un nume pentru a le accesa mai ușor. Apoi veți putea utiliza numele ales în loc de adresa IP.

Adăugați


Cu acest buton adăugați numele noului sistem. Veți obține o fereastră în care specificați adresa IP, numele de gazdă al sistemului și un alias care poate fi utilizat ca un nume.

Modificați

Puteți accesa parametrii unei intrări definite precedent. Veți obține aceeași fereastră.

²⁵Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakhosts** ca root.

7. Sistem




În acest ecran puteți alege dintre mai multe unele sistem și de administrare. Faceți clic pe legătura de mai jos pentru a afla mai multe.

1. *Gestionați serviciile sistem*
 - a. [Secțiune 7.1, „Autentificare”](#)
 - b. [Secțiune 7.2, „Gestionați serviciile sistemului prin activarea și dezactivarea lor”](#)
 - c. [Secțiune 7.3, „Gestionați, adăugați și înălăturați fonturi. Importați fonturi Windows\(TM\)”](#)
2. *Localizare*
 - a. [Secțiune 7.4, „Reglați data și ora”](#)
 - b. [Secțiune 7.5, „Gestionați localizarea sistemului”](#)
3. *Unelte de administrare*
 - a. [Secțiune 7.6, „Vizualizați și căutați în jurnalele de sistem”](#)
 - b. [Secțiune 7.7, „Deschideți o consolă ca administrator”](#)
 - c. [Secțiune 7.8, „Utilizatori și grupuri”](#) = Gestionați utilizatorii din sistem
 - d. [Secțiune 7.9, „Importați documente și configurații din Windows\(TM\)”](#)

7.1. Autentificare

drakauth




Această unealtă²⁶ vă permite să modificați modul în care puteți fi recunoscut ca utilizator al calculatorului sau în rețea.

Implicit, informațiile despre autentificare sunt stocate într-un fișier de pe acest calculator. Nu le modificați decât dacă administratorul de rețea vă invită să o faceți și vă oferă informațiile necesare în această privință.

7.2. Gestionăți serviciile sistemului prin activarea și dezactivarea lor drakxservices

²⁶Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakauth** ca root.




Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.

Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakxservices** ca root.

7.3. Gestionări, adăugați și înlăturați fonturi. Importați fonturi Windows(TM)

drakfont



Această unealtă²⁷ se găsește în categoria **Sistem** din Centrul de Control Mageia și vă permite să gestionați fonturile disponibile de pe calculator. Ecranul principal de mai sus afișează:

- Numele fonturilor instalate, stilurile și dimensiunile.
- O previzualizare a fontului selecționat.
- Butoane explicate mai jos.

Recuperează fonturile Windows:

Acest buton adaugă automat fonturile găsite pe partitia Windows. Trebuie să aveți instalat Microsoft Windows.

Optiuni:

Vă permite să specificați aplicațiile sau dispozitivele (imprimante în general) capabile să utilizeze fonturile.

Dezinstalare:

Acest buton este pentru înlăturarea fonturilor instalate, eliberînd astfel ceva spațiu pe disc. Aveți grijă cînd înlăturați fonturi deoarece poate avea consecințe serioase asupra documentelor care le utilizează.

Importă:

Vă permite să adăugați fonturi din surse terțe (CD, Internet,...). Formatele suportate sunt: ttf, pfa, pfb, pcf, pfm și gsf. Faceți clic pe butonul **Importă** și apoi pe **Adaugă**. Vă va apărea un gestionar


²⁷Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **drakfont** ca root.

de fișiere în care puteți selecționa fonturile de instalat și apăsați pe **Instalează** cînd sănăti gata. Fonturile vor fi instalate în directorul /usr/share/fonts.

Dacă fonturile nou instalate (sau înălăturate) nu apar în ecranul principal din Drakfont, închideți-l și redeschideți-l pentru a vedea modificările.

7.4. Reglați data și ora

drakclock



Unealta²⁸ aceasta se află în categoria sistem din Centrul de Control Mageia intitulată Reglați data și ora. În unele medii grafice acest lucru se poate face și cu un clic-dreapta pe ceasul din bara de sarcini alegind „Modifică data și ora”.

Este un utilitar foarte simplu.

În partea din stînga sus se găsește **calendarul**. În captura de ecran de deasupra, data este 2 (în albastru) septembrie (în stînga sus) 2012 (în dreapta sus), care cade într-o duminică. Selectați luna (sau anul) făcînd clic pe micile săgeți de fiecare parte a lui septembrie (sau 2012). Selectați ziua făcînd clic pe numărul corespunzător.

În stînga jos se află sincronizarea cu **Protocol de timp în rețea (NTP)**. Puteți avea mereu un ceas cu ora exactă prin sincronizarea cu un server. Bifați Activează protocolul de timp în rețea (NTP) și alegeți serverul cel mai apropiat.

În partea dreaptă este **ceasul**. Nu este necesar să reglați ceasul dacă ați activat NTP. Trei căsuțe afișează orele, minutele și secundele (15, 28 și 22 pe captura de ecran). Utilizați micile săgeți pentru

²⁸Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **drakclock** ca root.

a regla ora exactă. Formatul orei nu poate fi schimbat aici, consultați parametrii mediului de birou pentru asta.

Iar în cele din urmă, în dreapta jos, selecționați fusul orar făcînd clic pe butonul Schimbare fus orar și alegeți din listă orașul cel mai apropiat.



Chiar dacă nu puteți schimba formatul datei și orei în această unealtă, acestea vor fi afișate pe birou în funcție de parametrii de localizare.

7.5. Gestionăți localizarea sistemului

locatedrake

Mageia release 4 (Official) for i586

Programul „mgaapplet” a crăpat cu următoarea eroare:

```
GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Notifications was not provided by any .service files at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.18.1/i386-linux-thread-multi/Glib/Object/Introspection.pm line 59.
Perl's trace:
standalone::bug_handler() called from /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.18.1/Gtk3.pm:295
Gtk3::__ANON__() called from /usr/bin/mgaapplet:230
```

Tematica utilizată: Adwaita

Pentru a raporta o eroare, apăsați pe butonul de raportare.
Acesta va deschide o fereastră de navigator la Bugzilla unde veți găsi un formular de completat. Informațiile afișate mai sus vor fi transferate pe acel server
Ar fi de folos să ataşați la raport rezultatul comenzi: „lspcidrake -v”.

Descrieți ce faceați cînd a crăpat:

[Ajutor](#) [Raport](#) [Închide](#)

Această unealtă²⁹ se găsește în categoria sistem din Centrul de Control Mageia și este intitulată „Gestionăți localizarea sistemului”. Se deschide o fereastră în care vă puteți alege limba. Selecția este în funcție de limbile alese la instalare.

Butonul Avansat vă oferă accesul la activarea compatibilității cu codificarea veche (non UTF-8).

A doua fereastră afișează o listă cu țări în funcție de limba selectată. Butonul Alte țări vă oferă accesul la țările nelistate.

Trebuie să reporniți sesiunea după orice modificare.

²⁹Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **locatedrake** ca root.

7.5.1. Metodă de intrare:


În ecranul Alte ţări puteţi selecta şi o metodă de intrare (din meniu derulant de la baza listei). Metodele de intrare permit utilizatorilor să introducă caractere multilingve (chinezeşti, japoneze, coreene, etc.).

Pentru localizările asiatici și africane, IBus va fi definit ca metoda de intrare implicită, aşa că utilizatorii nu mai trebuie să o configureze manual.

Celelalte metode de intrare (SCIM, GCIN, HIME, etc.) oferă și ele funcții similare și pot, dacă nu sunt disponibile în meniu derulant, fi instalate în altă parte a Centrului de Control Mageia. Vedeți [Sectiune 2.1, „Gestionare aplicații \(instalații și dezinstalații aplicații\)“](#).

7.6. Vizualizați și căutați în jurnalele de sistem

logdrake



Această unealtă³⁰ se găsește în categoria sistem din Centrul de Control Mageia și este intitulată Vizualizați și căutați în jurnalele de sistem.

7.6.1. Pentru a efectua o căutare în jurnale

Înțîi, introduceți sirul cheie pe care vreți să-l căutați în cîmpul **Conținând** și/sau sirul cheie pe care nu doriți să-l vedeti printre rezultatele din cîmpul **dar nu conține**. Apoi alegeți fișierele de căutat în cîmpul Alegeți fișierul. Optional, se poate limita căutarea la doar o singură zi. Selectați în **Calendar**, utilizînd micile săgeți de o parte și de alta a lunii și anului și bifăți "Arată numai pentru ziua selec-

³⁰Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **logdrake** ca root.

tată". La final, apăsați pe butonul caută pentru a vedea rezultatele în fereastra intitulată Conținutul fișierului. Se pot salva rezultatele în format .txt apăsînd pe butonul **Salvează**.



Jurnalele uneltelor Mageia găzduiesc jurnalele uneltelor de configurare Mageia precum cele din Centrul de Control Mageia. Aceste jurnale sunt actualizate de fiecare dată cînd o configurație este modificată.


7.6.2. Pentru a configura o alertă pe e-mail

Alerte pe e-mail verifică în mod automat serviciile și solicitarea sistemului, iar dacă este necesar trimite un e-mail la adresele configurate.

Pentru a configura această unealtă, apăsați pe butonul **Alerte pe e-mail**, iar în ecranul următor pe butonul Configurați sistemul de alerte pe e-mail. Aici sunt afișate toate serviciile în execuție și puteți alege pe cele pe care doriți să le urmăriți (a se vedea în imaginea de mai sus).

Serviciile următoare pot fi supravegheate:


- Serviciul Webmin
- Serverul de poștă electronică Postfix
- Server FTP
- Server Apache World Wide Web
- Server SSH
- Server Samba
- Serviciul xinetd
- Rezolvator de nume de domeniu BIND



În ecranul următor, selectați valoarea Solicitării pe care o considerați inacceptabilă. Solicitarea reprezintă numărul de apeluri al unui proces, o solicitare mare arată că sistemul poate fi blocat, iar o solicitare foarte mare poate indica faptul că un proces a ieșit de sub control. Valoarea implicită este 3. Vă recomandăm să stabiliți valoarea solicitării de trei ori numărul procesoarelor.

În ultimul ecran, introduceți Adresa de e-mail a persoanei care va fi avertizată și Serverul de mesagerie care va fi utilizat (local sau pe Internet).

7.7. Deschideți o consolă ca administrator drakconsole




Această unealtă³¹ vă dă accesul la o consolă care este deschisă direct ca administrator (root). Nu credem că vă trebuie mai multe informații despre asta.

7.8. Utilizatori și grupuri

userdrake

³¹Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakconsole** ca root.



Această unealtă³² se găsește în categoria **Sistem** din Centrul de Control Mageia și este intitulată „Gestionăți utilizatorii din sistem”.

Unealta permite unui administrator să gestioneze utilizatorii și grupurile. Asta înseamnă că poate adăuga sau șterge un grup de utilizatori și să modifice parametrii utilizatorilor și grupurilor (ID, interpretor, ...)

Cînd userdrake este deschis, toți utilizatorii existenți din sistem sînt listăți în secțiunea Utilizatori și toate grupurile în secțiunea Grupuri. Ambele funcționează în același fel.

1 Adaugă un utilizator

Acest buton deschide o fereastră nouă cu toate cîmpurile goale:

³²Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **userdrake** ca root.

Creați un utilizator nou

Nume complet:	<input type="text" value="john doe"/>
Autentificare:	<input type="text" value="jdoe"/>
Parolă:	<input type="password" value="*****"/> ✓
Confirmare parolă:	<input type="password" value="*****"/> ✓
Interpreter de comenzi:	<input type="text" value="/bin/bash"/> ▼
<input checked="" type="checkbox"/> Creează directorul personal	
Director personal:	<input type="text" value="/home/jdoe"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Creează un grup privat pentru utilizator	
<input type="checkbox"/> Specificați manual ID utilizator	
UID:	500 - +
Faceți clic pe pictogramă pentru a o schimba 	
Anulează OK	

Câmpul **Nume complet** este destinat numelui și prenumelui, însă puteți scrie orice sau lăsa gol.

Autentificare este singurul câmp obligatoriu.

Definirea unei **Parole** este extrem de recomandată. În dreapta se află un scut mic. Dacă este roșu, parola este prea slabă, prea scurtă sau similară cu numele de autentificare. Puteți utiliza cifre, minuscule și majuscule, semne de punctuație, etc. Scutul devine portocaliu și apoi verde pe măsură ce crește puterea parolei.

Câmpul **Confirmare parolă** este acolo pentru a confirma că parola tastată este cea dorită.

Interpreter de comenzi este o listă derulantă care vă permite să schimbați interpreterul de comenzi folosit de utilizatorul pe care îl adăugați, opțiunile sănt Bash, Dash și Sh.

Dacă este bifat **Creează un grup privat pentru utilizator**, se va crea în mod automat un grup cu același nume ca al noului utilizator și acesta va fi singurul membru (acest lucru poate fi modificat).

Celelalte opțiuni ar trebui să fie evidente. Noul utilizator va fi creat imediat după ce apăsați pe butonul OK.


2 Adaugă un grup

Nu trebuie decât să introduceți numele noului grup, iar dacă este necesar, ID-ul specific al grupului.

3 Editează (un utilizator selecționat)

Datele utilizatorului: Vă permite să modificați toate datele introduse la crearea utilizatorului (mai puțin ID-ul său care nu poate fi schimbat).

Informații cont:



Prima opțiune este pentru definirea unei date de expirare a contului. Conectarea nu va mai fi posibilă după această dată. Acest lucru este util pentru conturile temporare.

A doua opțiune este pentru blocarea contului. Conectarea este imposibilă atîta timp cît contul este blocat.

De asemenea, este posibilă schimbarea pictogramei.

Informații despre parolă: Vă permite să definiți o dată de expirare pentru parolă. Acest lucru forțează utilizatorul să-și schimbe parola periodic.

Editare grupuri / utilizatori

Date despre utilizator	Informații despre cont	Informații despre parolă	Grupuri
Utilizatorul a modificat parola ultima dată în: Mon Jun 9 2014			
<input checked="" type="checkbox"/> Activează expirarea parolei			
Numărul de zile înainte de a permite schimbarea:		0	
Numărul de zile înaintea schimbării:		90	
Numărul de zile înaintea avertizării:		10	
Numărul de zile înaintea dezactivării contului:		1	
		Anulează	OK

Grup: Aici puteți selecta grupurile din care va face parte utilizatorul.



Dacă modificați contul unui utilizator conectat, modificările nu vor fi efective până la următoarea autentificare.

4 Editează (cu un grup selecționat)

Datele grupului: Vă permite să modificați numele grupului.

Utilizatorii grupului: Aici puteți selecționa utilizatorii care fac parte din grup.

5 Șterge

Selectați un utilizator sau un grup și apăsați pe **Șterge** pentru a-l șterge. În cazul unui utilizator va apărea o fereastră în care sănăteți întrebă dacă directorul personal și căsuța sa poștală vor fi de asemenea șters. Dacă a fost creat un grup privat pentru utilizator, acesta va fi și el șters.



Se poate șterge un grup care nu este vid.

6 Împrospătează


Baza de date cu utilizatori poate fi modificată în afara lui Userdrake. Faceți clic pe această pictogramă pentru a împrospăta afişarea.

7 Cont invitat

Invitat este un cont special. Acesta este destinat să ofere unei persoane acces la sistem în deplină securitate. Contul de utilizator este `xguest`, nu este nevoie de parolă și nu se pot face modificări în sistem cu acest cont. Directoarele personale sunt sterse la sfârșitul sesiunii. Acest cont este activat în mod implicit, pentru a-l dezactiva utilizați meniul Acțiuni -> Dezinstalează contul invitat.

7.9. Importați documente și configurări din Windows(TM)

transfugdrake



Această unealtă³³ se găsește în categoria **Sistem** din Centrul de Control Mageia și este intitulată Importați documente și configurări din Windows(TM)

Unealta permite unui administrator să importe documentele și parametrii utilizatorilor de pe un Windows® 2000, Windows® XP sau Windows® Vista™ instalat pe același calculator cu Mageia.



Vă rugăm să notați că toate modificările vor fi aplicate de transfugdrake imediat după apăsarea butonului Înainte.

După ce lansați transfugdrake veți vedea prima pagină a asistentului cu cîteva explicații despre utilitar și opțiunile de importare.

³³Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastând `transfugdrake` ca root.

Imediat ce ați citit și înțeles instrucțiunile, apăsați butonul Înainte. Acesta ar trebui să lanseze detectarea Windows®-ului instalat.

Cînd s-a încheiat etapa de detectare, veți vedea o pagină care vă permite să alegeți conturile din Windows® și Mageia pentru procedura de import. Se poate alege și un alt cont de utilizator decît cel personal.



Vă rugăm să aveți în vedere că datorită limitărilor lui migrate-assistant (motorul lui transfugdrake), conturile utilizatorilor Windows® care conțin caractere speciale în nume risca să nu fie afișate corect.



Migrarea poate dura ceva timp în funcție de mărimea dosarelor cu documente.



Anumite aplicații Windows® (în general piloții) pot crea conturi de utilizator pentru diferite scopuri. De exemplu, piloții NVidia în Windows® se actualizează cu utilizatorul *UpdatusUser*. Vă rugăm să nu utilizați astfel de conturi pentru import.

Cînd ați terminat cu selectarea conturilor apăsați butonul Înainte. Următoarea pagină este folosită pentru alegerea unei metode de importat documente:

Transfugdrake este conceput să importe date din Windows® din directoarele *My Documents*, *My Music* și *My Pictures*. Este posibil să omiteți importarea selectând elementul potrivit în această fereastră.

Cînd ați terminat cu alegerea metodei de importat documente apăsați butonul Înainte. Pagina următoare este utilizată pentru alegerea unei metode pentru importarea semnelor de carte:

Transfugdrake poate importa semnele de carte din *Internet Explorer* și *Mozilla Firefox* în instanța *Mozilla Firefox* din Mageia.

Alegeți opțiunea de import preferată și apăsați butonul Înainte.


Pagina următoare vă permite să importați fundalul de ecran:

Alegeți opțiunea preferată și apăsați butonul Înainte.

Ultima pagină a asistentului afișează un mesaj de felicitare. Apăsați simplu butonul Finalizează.

7.10. Instantanee (puncte de restaurare)

draksnapshot-config



Această unealtă³⁴ se găsește în categoria Sistem din Centrul de Control Mageia, în secțiunea Unelte de administrare.

Cînd lansați această unealtă în CCM pentru prima dată, veți vedea un mesaj pentru a instala draksnapshot. Faceți clic pe Instalează pentru a continua. Draksnapshot și alte cîteva pachete necesare vor fi instalate.

Faceți clic din nou pe Instantanee (puncte de restaurare) și veți vedea ecranul de Configurări. Bifați Activează salvările iar, dacă dorîți să salvați întreg sistemul, și Salvează întreg sistemul.


Dacă dorîți să salvați doar o parte din directoare, atunci alegeți Avansat și va apărea o mică fereastră. Utilizați butoanele Adaugă și Înlătură împreună cu Lista de salvat pentru a include sau exclude directoare și fișiere în lista de salvat. Utilizați aceleași butoane de lîngă lista de Exclude pentru a înlătura subdirectoare și/sau fișiere din directoarele alese, care nu trebuie incluse în salvare. Apăsați pe Închide cînd ati terminat.

Acum indicați calea Unde să se salveze, sau alegeți butonul Navigare pentru a selecta calea corectă. Toate cheile USB sau discurile externe montate pot fi găsite în `/run/media/your_user_name/`.

Faceți clic pe Aplică pentru a efectua un instantaneu (punct de restaurare).

³⁴Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd `draksnapshot-config` ca root.

8. Partajare în rețea



În acest ecran puteți alege dintre mai multe unele pentru a partaja discuri și directoare. Faceți clic pe legătura de mai jos pentru a afla mai multe.

1. *Configurare partaje Windows(R)*
 - a. [Secțiune 8.1. „Accesați discuri și directoare partajate de Windows \(SMB\)”](#)
 - b. [Secțiune 8.2. „Partajați discuri și directoare cu Samba”](#) = *Partajați discuri și directoare cu sistemele Windows (SMB)*
2. *Configurare partaje NFS*
 - a. [Secțiune 8.3. „Accesați discuri și directoare partajate prin NFS”](#)
 - b. [Secțiune 8.4. „Partajați discuri și directoare via NFS”](#)
3. *Configurare partaje WebDAV*
 - a. [Secțiune 8.5. „Accesați discuri și directoare partajate prin WebDAV”](#)

8.1. Accesați discuri și directoare partajate de Windows (SMB)

diskdrake --smb

8.1.1. Introducere

Această unealtă³⁵ vă permite să specificați care din directoarele partajate să fie accesibile tuturor utilizatorilor de pe acest calculator. Protocolul utilizat în acest caz este SMB, care este cel mai popular pentru sistemele Windows(R). Directoarele partajate vor fi disponibile direct după pornire, cît și într-o sesiune cu un singur utilizator folosind unelte precum exploratoarele de fișiere.


Înainte să lansați această unealtă este bine să declarați numele serverelor disponibile, de exemplu [Sectiune 6.8, „Definiții de gazde”](#)

8.1.2. Procedură

Selectați cauță servere pentru a obține lista serverelor care partajează directoare.

Faceți clic pe numele serverului și pe > din dreptul numelui serverului pentru a afișa lista directoarelor partajate și selectați directorul pe care dorîți să-l accesați.



Butonul Punct de montare va fi disponibil și va trebui să specificați unde dorîți să montați directorul.




După ce ați ales punctul de montare, poate fi montat cu butonul de montare. De asemenea, puteți verifica și modifica unele opțiuni cu butonul Optiuni.

În opțiuni puteți specifica numele și parola utilizatorilor care se pot conecta la serverul SMB. După ce ați montat directorul, îl puteți demonta cu același buton.


³⁵Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **diskdrake --smb** ca root.



După ce acceptați configurația cu butonul „Gata”, un mesaj se va afișa întrebîndu-vă dacă „Doriți să salvați modificările în /etc/fstab”. Salvarea va face directorul să fie disponibil după fiecare pornire, cu condiția ca rețeaua să fie accesibilă. Noul director va fi disponibil în exploratorul de fișiere, precum dolphin spre exemplu.



8.2. Partajați discuri și directoare cu Samba draksambashare



8.2.1. Introducere

Samba este un protocol utilizat în diferite sisteme de operare pentru a partaja unele resurse precum directoarele sau imprimantele. Această unealtă vă permite să configurați calculatorul ca server Samba utilizând protocolul SMB/CIFS. Acest protocol este utilizat și de Windows(R), iar calculatoarele cu acest sistem de operare pot accesa resursele serverului Samba.


8.2.2. Pregătire

Pentru a putea fi accesat de celelalte calculatoare, serverul trebuie să aibă o adresă IP fixă. Aceasta poate fi specificată direct pe server, de exemplu cu , sau pe serverul DHCP care identifică stația după adresa sa MAC și-i atribuie mereu aceeași adresă IP. Parafocalul trebuie de asemenea să permită cererile intrările către serverul Samba.


8.2.3. Asistent - Server autonom

La prima lansare, uneltele³⁶ verifică dacă pachetele necesare sunt instalate și propun instalarea lor dacă nu sunt prezente. Apoi va fi lansat asistentul pentru configurarea serverului Samba.

³⁶Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **draksambashare** ca root.




În fereastra următoare, opțiunea de configurare de server autonom este deja selectată.



Apoi specificați numele grupului. Acesta trebuie să fie același cu cel utilizat pentru a accesa resursele partajate.


Numele netbios este numele care va fi utilizat pentru a desemna serverul în rețea.



Alegeți modul de securitate:

- utilizator: clientul trebuie autorizat pentru a accesa resursa
- partaj: clientul se autentifică separat pentru fiecare partaj


Puteți specifica gazdele care săt autorizate să accesze resursele, prin adresa IP sau numele de gazdă.




Specificați bandiera serverului. Bandiera este modul în care serverul va fi descris pe stațiile Windows.




Locul în care Samba își poate stoca jurnalele cu informații poate fi specificat la etapa următoare.



Asistentul va afișa o listă cu parametrii aleși înainte să acceptați configurația. La acceptare, configurația va fi scrisă în /etc/samba/smb.conf.



8.2.4. Asistent - Controlor de domeniu principal




Dacă este selectată opțiunea „Controler de domeniu principal”, asistentul va cere să indicați dacă trebuie sau nu suportat Wins și să furnizați administratorii. Pașii următori sînt atunci identici ca pentru serverul autonom, cu excepția că puteți alege și un mod de securitate:


- domeniu: furnizează un mecanism pentru stocarea tuturor utilizatorilor și grupurilor într-un repertoriu de conturi central și partajat. Repertoriul de conturi centralizat este partajat între controlere (de securitate).

8.2.5. Declarați un director pentru partajat

Cu butonul Adaugă obținem:



O nouă intrare este adăugată. Aceasta poate fi modificată cu ajutorul butonului Modifică. Opțiunile, precum dacă un director să fie sau nu vizibil în mod public, scris sau navigabil, pot fi editate. În schimb, numele de partaj nu poate fi modificat.



8.2.6. Intrări de meniu

Când lista conține cel puțin o intrare, intrările din meniu pot fi utilizate.

Fișier|Scrie configurația. Salvează configurația curentă în /etc/samba/smb.conf.


Server Samba | Configurare. Asistentul poate fi lansat din nou cu această comandă.

Server Samba | Repornire. Serverul s-a oprit și a repornit cu fișierele de configurație actuale.

Server Samba | Reîncărcare. Configurația afișată este actualizată cu fișierele de configurație actuale.


8.2.7. Partajare imprimante

Samba vă permite să partajați și imprimantele.




8.2.8. Utilizatori Samba

În această secțiune puteți adăuga utilizatorii care au dreptul să acceseze resursele partajate cînd este cerută autentificarea. Puteți adăuga utilizatorii din



8.3. Accesați discuri și directoare partajate prin NFS

diskdrake --nfs



8.3.1. Introducere


Această unealtă³⁷ vă permite să faceți accesibile tuturor utilizatorilor de pe acest calculator anumite directoare partajate. Protocolul utilizat în acest caz este NFS, care este disponibil pentru majoritatea sistemelor Linux și Unix. Directoarele partajate vor fi disponibile direct după pornire, cît și într-o sesiune cu un singur utilizator folosind unelte precum exploratoare de fișiere.

8.3.2. Procedură


Selectați cauță servere pentru a obține lista serverelor care partajează directoare.

Faceți clic pe simbolul > din dreptul numelui serverului pentru a afișa lista directoarelor partajate și selectați directorul pe care doriți să-l accesați.


³⁷Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **diskdrake --nfs** ca root.




Butonul Punct de montare va fi disponibil și va trebui să specificați unde doriți să montați directorul.




După ce ați ales punctul de montare, îl puteți monta. De asemenea, puteți verifica și modifica opțiunile cu butonul Optiuni. După ce ați montat directorul, îl puteți demonta cu același buton.






După ce acceptați configurația cu butonul Gata, un mesaj se va afișa întrebîndu-vă dacă „Doriți să salvați modificările în /etc/fstab”. Aceasta va face directorul să fie disponibil după fiecare redemaraj, cu condiția ca rețeaua să fie accesibilă. Noul director va fi disponibil în exploratorul de fișiere, precum Dolphin spre exemplu.



8.4. Partajați discuri și directoare via NFS

draknfs



8.4.1. Cerințe preliminare

Cînd asistentul³⁸ este lansat pentru prima oară, poate afișa următorul mesaj:

Trebuie instalat pachetul nfs-utils. Doriți să-l instalați?

După terminarea instalării, se va afișa o fereastră cu o listă goală.


8.4.2. Fereastra principală

Este afișată o listă cu directoarele care sunt partajate. La această etapă lista este goală. Butonul Adaugă vă dă accesul la o unealtă de configurare.

8.4.3. Modifică intrarea

Unealta de configurare este intitulată „Modifică intrarea”. Mai poate fi lansată și cu butonul Modifică. Parametrii următori sunt disponibili.

³⁸Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **draknfs** ca root.



8.4.3.1. Director NFS

Puteți specifica aici care director să fie partajat. Butonul Director vă oferă accesul la un explorator de fișiere pentru a-l alege.

8.4.3.2. Acces client

Puteți specifica aici gazdele care să acceseze directorul partajat.

Clienții NFS pot fi specificați în mai multe feluri:

gazdă simplă: o gazdă identificată fie după numele abreviat recunoscut de serverul de nume, un nume de domeniu complet calificat (FQDN) sau o adresă IP

grupuri de rețea: grupurile de rețea NIS pot fi specificate cu @group.

metacaractere: numele mașinilor pot conține metacaracterele * și ?. De exemplu: *.cs.foo.edu corespunde cu toate gazdele din domeniul cs.foo.edu

IP networks: puteți de asemenea exporta simultan directoare la toate gazdele dintr-o (sub)rețea adăugînd o mască la sfîrșitul adresei de (sub)rețea, exemplu: 192.168.1.0/255.255.255.0 sau 192.168.1.0/24

8.4.3.3. Asociere ID utilizator

asociază utilizatorul root cu anonymous: asociază cererile de la uid/gid 0 cu uid/gid anonymous (root_squash). Utilizatorul root de pe calculatorul client nu poate citi sau scrie fișierele de pe server create cu utilizatorul root al serverului.

permite accesul distant direct cu utilizatorul root: nu se transformă cererile UID/GID 0 (no_root_squash). Această opțiune este folosită în particular pentru stațiile de lucru ce nu dispun de un disc local.

asociază toți utilizatorii cu anonymous: transformă toate UID/GID în utilizator anonim (all_squash). Este folositor pentru a exporta cu NFS directoare publice de FTP, directoare de News, etc. Opțiunea inversă este fără transformare UID (no_all_squash), care se aplică în mod implicit.

utilizatori și grup anonim (anonuid și anongid): aceste opțiuni definesc explicit UID și GID pentru contul anonymous.

8.4.3.4. Opțiuni avansate

Conexiune securizată: această opțiune necesită ca cererile să provină din Internet de pe un port inferior lui IPPORT_RESERVED (1024). Această opțiune este activată implicit.


Partaj protejat la scriere: permite ori accesul numai în citire, ori în citire/scriere pe acest volum NFS. Implicit, toate cererile de modificare sunt refuzate. Acest comportament poate fi făcut explicit cu această opțiune.

Acces sincron: împiedică serverul NFS să violeze protocolul NFS și să răspundă cererilor înainte ca modificările induse de aceste cereri să fie comise pe mediul de stocare (ex: discul dur).

Verificare de subdirectoare: activează verificarea subdirectoarelor care poate îmbunătăți securitatea în unele cazuri, dar poate scădea fiabilitatea. Vedeți pagina de manual exports(5) pentru mai multe detalii.

8.4.4. Intrări de meniu

Până acum lista are cel puțin o intrare.



8.4.4.1. Fișier|Scrie configurația

Salvează configurația curentă.

8.4.4.2. Repornire server NFS


Serverul s-a oprit și a repornit cu fișierele de configurație actuale.

8.4.4.3. Reîncărcare server NFS

Configurația afișată este actualizată cu fișierele de configurație actuale.

8.5. Accesați discuri și directoare partajate prin WebDAV

diskdrake --dav



Această unealtă³⁹ se găsește în Centrul de Control Mageia, în categoria partajelor în rețea, cu titlul Configurare partaje WebDAV.

8.5.1. Introducere


[WebDAV](http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV) [http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV] este un protocol care vă permite să montați un director de pe un server web, astfel încât să apară ca un director local. Este necesar ca mașina distantă să ruleze un server WebDAV. Configurarea unui server WebDAV nu este scopul acestei unelelte.

8.5.2. Se creează un grup nou

Primul ecran al unelei afișează intrările deja configurate (dacă există) și butonul Nou. Utilizați-l pentru a crea o nouă intrare. Introduceți adresa URL a serverului în cîmpul din noua fereastră.


Apoi veți obține un ecran cu butoane radio pentru a selecta anumite acțiuni. Continuați cu acțiunea Punct de montare apăsînd pe OK după selectarea butonului radio, deoarece Server este deja configurat. Dacă totuși este nevoie, puteți să-l corectați.

³⁹Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **diskdrake --dav** ca root.



Conținutul directorului distant va fi accesibil prin acest punct de montare.


La etapa următoare, furnizați utilizatorul și parola. Dacă aveți nevoie de alte opțiuni, le puteți specifica în ecranul Avansat.



Optiunea Montează vă permite să montați imediat accesul.

După ce ați acceptat configurația cu butonul radio Gata, primul ecran va fi afișat din nou și noul punct de montare va fi listat. După ce apăsați pe Terminare, veți fi întrebat dacă vreți să se salveze modificările în /etc/fstab. Alegeți această opțiune dacă doriți ca directorul distant să fie disponibil la fiecare pornire. Nu salvați modificările dacă montați directorul distant doar o singură dată.

9. Discuri locale




În acest ecran puteți alege dintre mai multe unelte pentru a gestiona sau partaja discurile locale. Faceți clic pe legătura de mai jos pentru a afla mai multe.

Discuri locale

1. [Secțiune 9.1, „Gestionări partitiile”](#)
2. [Secțiune 9.2, „Inscriptoare CD/DVD”](#)
3. [Secțiune 9.3, „Partajați partitiile discului”](#)

9.1. Gestionări partitiile


drakdisk sau diskdrake





Această unealtă⁴⁰ este foarte puternică, o mică eroare sau o pisică ce merge peste tastatură poate duce la pierderea tuturor datelor de pe o partitură sau chiar la ștergerea întregului disc. Din acest motiv veți vedea ecranul de deasupra peste ecranul uneltei. Faceți clic pe *Ieșire* dacă nu sunteți siguri că doriti să continuați.

Dacă aveți mai multe discuri, puteți comuta pe discul cu care vreți să lucrați selectând secțiunea corespunzătoare (sda, sdb, sdc etc).



Puteți alege din multiplele acțiuni pentru a ajusta discul dvs. în funcție de propriile preferințe. Ștergerea întregului disc, fracționarea sau fuzionarea partitiei, redimensionarea lor sau schimbarea sistemului de fișiere, formatarea sau vizualizarea conținutului unei partitii, totul este posibil. Butonul *Șterge toate partitiile* de mai jos este pentru ștergerea completă a discului, celelalte butoane devin vizibile pe partea dreaptă după ce faceți clic pe o partitură.



Dacă aveți un sistem UEFI, puteți vedea o partitură intitulată „EFI System Partition” montată în /boot/EFI. Să nu o ștergeți niciodată deoarece aceasta conține toate încărcațioarele de sistem ale diferitelor sisteme de operare instalate pe acest calculator.


Dacă partitura selecționată este montată, ca în exemplul de mai jos, nu o puteți redimensiona, forma sau șterge. Pentru a putea face aceste operații trebuie mai întâi să o demontați.

O partitură se poate redimensiona numai de partea sa dreaptă.


Pentru a schimba tipul unei partitii (din Ext3 în Ext4 de exemplu) trebuie să ștergeți partitura și să o recreeați cu noul tip. Butonul *Creează* apare cînd este selecționată partea goală a discului.

⁴⁰Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **drakdisk** sau **diskdrake** ca root.

Puteți alege un punct de montare care nu există, acesta va fi creat.




Selectând *Comută în regim expert* vă oferă cîteva acțiuni suplimentare, precum etichetarea partitiilor, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai jos.



9.2. Inscriptoare CD/DVD

diskdrake --removable



Această unealtă⁴¹ se află în categoria „Discuri locale” din Centrul de Control Mageia și numită în funcție de dispozitivul amovibil (numai unitățile de dischetă și cele de citit și scris CD/DVD-uri).

Scopul ei este să definească modul în care dispozitivul amovibil este montat.

În partea de sus a ferestrei se află o scurtă descriere a dispozitivului și opțiunile alese pentru a-l monta. Utilizați meniul din partea de jos pentru a le schimba. Bifați elementul pe care doriți să-l modificați și apoi pe butonul OK.

9.2.1. Punct de montare

Bifați această căsuță pentru a modifica punctul de montare. Cel implicit este /media/cdrom.

9.2.2. Opțiuni

Multe opțiuni de montare pot fi alese aici, fie direct din listă fie din submeniul Avansat. Opțiunile principale sînt:


9.2.2.1. utilizator/fără utilizator

Utilizatorul autorizează un alt utilizator obișnuit (diferit de root) să monteze discul amovibil, această opțiune implică noexec, nosuid și nodev. Utilizatorul care a montat discul este singurul care-l poate demonta.

⁴¹Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **diskdrake --removable** ca root.

9.3. Partajați partiiile discului

diskdrake --fileshare



Această unealtă⁴² simplă vă permite, ca și administrator, să lăsați utilizatorii să-și partajeze subdirectoare din propriul /home cu ceilalți utilizatori din rețeaua locală care au calculatoare ce rulează Linux sau Windows ca sistem de operare.

Se găsește în Centrul de Control Mageia, în categoria discurilor locale, intitulată „Partajați partiiile discului”.

Înții răspundeți la întrebarea: "Doriți să lăsați utilizatorii să partajeze anumite directoare personale?", faceți clic pe Fără partajare dacă răspunsul este nu pentru toți utilizatorii, clic pe Autorizează toți utilizatorii pentru toți utilizatorii și pe Personalizat dacă răspunsul este nu pentru unii și da pentru alții. Pentru aceștia din urmă, utilizatorii trebuie să facă parte din grupul „fileshare”, care este creat în mod automat de sistem. Veți fi întrebat despre asta mai tîrziu.

Faceți clic pe OK, un alt ecran va apărea în care veți fi întrebat să alegeti dintre NFS sau SMB. Bifați NFS dacă Linux este sigurul sistem de operare din rețea, sau SMB dacă în rețea aveți ambele tipuri de mașini cu Windows și Linux, iar apoi apăsați pe OK. Toate pachetele necesare vor fi instalate dacă este nevoie.

Configurarea este acum completă cu excepția cazului în care ați ales opțiunea „Personalizat”. În acest caz se va afișa un ecran suplimentar pentru a deschide **userdrake**. Această unealtă vă permite să adăugați în grupul „fileshare” utilizatorii autorizați să-și partajeze directoarele. În categoria „Utilizatori” faceți clic pe utilizatorul de adăugat în grupul „fileshare” și apoi pe Editează. În categoria „Grupuri” bifați grupul „fileshare” și faceți clic pe OK. Pentru informații suplimentare despre userdrake consultați [Secțiune 7.8, „Utilizatori și grupuri”](#).


⁴²Puteti lansa această unealtă din linie de comandă tastând **diskdrake --fileshare** ca root.



Când adăugați un nou utilizator în grupul „fileshare” trebuie să deconectați și să recomputeți rețea pentru ca modificările să fie luate în considerare.

De acum fiecare utilizator care aparține grupului „fileshare” își poate selecta în gestionarul de fișiere directoarele pe care dorește să le partajeze, însă nu toți gestionarii de fișiere dispun de această funcționalitate.

10. Securitate




În acest ecran puteți alege dintre mai multe unele de securitate. Faceți clic pe legătura de mai jos pentru a afla mai multe.

Securitate

1. [Sectiune 10.1, „MSEC: Securitate și audit de sistem”](#) = *Configurați securitatea sistemului, permisiuni și audit*
2. [Sectiune 10.2, „Configurați parafocul personal”](#)
3. [Sectiune 10.3, „Configurați autentificarea pentru uneltele Mageia”](#)
4. [Sectiune 10.4, „Configurare avansată pentru interfețele de rețea și parafoc”](#)
5. [Sectiune 10.5, „Control parental”](#)

10.1. MSEC: Securitate și audit de sistem

msecgui



10.1.1. Prezentare

msecgui⁴³ este o interfață grafică pentru MSEC care vă permite să configurați securitatea sistemului de două maniere:

- Definește comportamentul sistemului, MSEC impune modificări sistemului pentru a-l face mai securizat.
- Efectuează în mod automat verificări periodice ale sistemului pentru a ne putea avertiza dacă ceva pare a fi periculos.

MSEC utilizează conceptul de „nivele de securitate” care sănă destinate să configureze un set de permisiuni pentru sistem. Acestea pot fi auditate pentru modificări sau forțare. O parte din ele sănă propuse de Mageia, însă vă puteți defini propriile nivale de securitate personalizate.

10.1.2. Vedere de ansamblu

A se vedea în imaginea de mai sus

Prima categorie afișează lista diferitelor unelte de securitate cu un buton în dreapta pentru a le putea configura:

- Parafoc, accesibil și din CCM / Securitate / Configurați parafocul personal
- Actualizări, accesibil și din CCM / Gestionare aplicații / Actualizați sistemul
- Securitate, adică MSEC însuși în plus de cîteva informații:
 - activat sau nu
 - nivelul de securitate de bază actual
 - Data ultimei verificări periodice, un buton pentru a afișa un raport detaliat și un alt buton pentru a executa verificările chiar acum.

10.1.3. Secțiunea parametrilor de securitate

Un clic pe a doua categorie sau pe butonul Configurează din „Securitate” vă conduce la același ecran ca cel de mai jos.

⁴³Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **msecgui** ca root.

Centrul de control Mageia [pe localhost]

Fisier Ajutor

MSEC: Securitate și audit de sistem

Vedere de ansamblu Configurări de securitate

Securitate de bază Securitate sistem Securitate rețea Verificări periodice Excepții Drepturi

Alegeți nivelul de securitate
Aceaștă aplicație permite configurarea securității sistemului vostru. Dacă doriți s-o activați, alegeți nivelul adecvat de securitate:

Activează utilitarul MSEC

Selectează nivelul de securitate de bază

Numele nivelului	Descriere
standard	Acest profil configura un set rezonabil de opțiuni de securitate. Este nivelul sugerat pentru o stație de lucru. Dacă nu știți ce profil să utilizați, alegeți-l pe acesta.
netbook	Acest profil este focalizat pe mini-portabile, portabile sau dispozitive de gamă joasă, care sunt accesate numai de utilizatorii locali și funcționează pe baterie.
fileserver	Acest profil este orientat către serverele locale de rețea, care nu sunt accesate de utilizatori neautorizați din Internet.
webserver	Acest profil este furnizat pentru serverele care sunt accesate de utilizatori neautorizați din Internet.
secure	Acest profil este configurat să ofere un maximum de securitate, chiar și cu prețul limitării accesului distant la sistem. Acest nivel este sugerat pentru servere și sisteme cu pretenții de securitate.
audit_daily	Acest profil este intenționat utilizatorilor care nu se bazează pe msec pentru modificarea configurațiilor sistemului și-l folosesc numai pentru verificări periodice. Configurează executarea tuturor verificărilor periodice odată pe zi.
audit_weekly	Acest profil este similar cu profilul „audit_daily”, dar execută toate verificările săptămânal.

Trimit alertele de securitate la @dresa: root

Afisează pe birou alertele de securitate

10.1.3.1. Secțiunea securitate de bază

Nivele de securitate:

După ce ati bifat căsuța Activează utilitarul MSEC, această secțiune vă permite printr-un dublu clic să alegeți nivelul de securitate care va apărea atunci în caractere aldine. Dacă nu este bifată, nivelul „neant” este aplicat. Următoarele nivale sunt disponibile:

1. Nivelul **neant**. Acest nivel se aplică dacă nu doriți să utilizați MSEC pentru a controla securitatea sistemului și doriți să faceți voi însivă. Va dezactiva toate verificările de securitate și nu impune nicio restricție sau constrângere asupra parametrilor sau configurației sistemului. Utilizați acest nivel numai dacă știți ce faceți, deoarece vă lasă sistemul vulnerabil la atacuri.
2. Nivelul **standard**. Este configurația implicită la instalare și este destinată utilizatorilor obișnuiți. Impune cîteva constrângeri asupra configurației sistemului și execută verificări zilnice pentru detectarea modificărilor în fișierele sistem, conturile utilizatorilor și autorizațiile directoarelor vulnerabile. (acest nivel este similar cu nivalele 2 și 3 din versiunile anterioare de MSEC)
3. Nivelul **securizat**. Acest nivel vă asigură un sistem securizat, însă utilizabil. Restricționează și mai mult autorizațiile sistemului și execută mai multe verificări periodice. În plus, accesul la sistem este și mai restrîns. (acest nivel este similar cu nivalele 4 (înalt) și 5 (paranoic) din versiunile anterioare de MSEC)
4. În plus de aceste nivale, mai sunt furnizate și altele specifice diferitelor sarcini, precum nivalele **fileserver**, **webserver** și **netbook**. Acestea pre-configurează securitatea sistemului în funcție de modurile de utilizare cele mai frecvente.
5. Ultimele două, intitulate **audit_daily** și **audit_weekly**, nu sunt nivale de securitate propriu zise, ci mai degrabă utilizare pentru verificările periodice.

Aceste nivele sănt salvate în etc/security/msec/level.<levelname>. Vă puteți defini propriile nivele de securitate personalizate, salvîndu-le în fișiere specifice intitulate level.<levelname> și plasate în directorul etc/security/msec/. Această funcționalitate este destinată utilizatorilor avansați care au nevoie de un sistem personalizat sau mult mai securizat.



Aveți în vedere că parametrii modificați de utilizator au prioritate față de configurațiile nivelelor implicate.

Alerte de securitate:

Dacă ați bifat căsuța Trimite alertele de securitate pe e-mail la:, alertele de securitate generate de MSEC vor fi trimise pe e-mail local administratorului de securitate indicat în cîmpul învecinat. Puteți specifica ori un utilizator local, ori o adresă de e-mail completă (e-mailul local și gestionarul de e-mail trebuie specificate în consecință). Totuși, puteți primi alertele de securitate direct pe biroul personal. Bifați căsuța corespunzătoare pentru a-l activa.



Este foarte recomandat să activați alertele de securitate pentru a informa imediat administratorul de securitate de posibilele probleme de securitate. Altfel, administratorul va trebui să verifice periodic fișierele jurnal disponibile în /var/log/security.

Opțiuni de securitate:

Crearea de nivele de securitate personalizate nu este singura cale pentru a personaliza securitatea sistemului. Se mai pot utiliza și categoriile prezentate imediat după pentru a modifica opțiunile doarite. Configurația MSEC curentă se află în /etc/security/msec/security.conf. Acest fișier conține numele nivelului de securitate și lista tuturor modificărilor făcute asupra opțiunilor.

10.1.3.2. Secțiunea securității sistemului

În această secțiune sănt afișate toate opțiunile de securitate în coloana din stînga, o descriere în coloana din centru și valorile lor actuale în coloana din dreapta.

Centrul de control Mageia [pe localhost]

Eșier Ajutor

MSEC: Securitate și audit de sistem

Vedere de ansamblu Configurări de securitate


Securitate de bază Securitate sistem Securitate rețea Verificări periodice Excepții Drepturi

Opțiuni de securitate sistem

Aceste opțiuni controlează configurația de securitate locală, precum restricțiile de autentificare, configurările de parolă, integrarea cu celelalte unele de securitate și permisiunile implicate la crearea fișierelor.

Opțiune de securitate	Descriere	Valoare
ENABLE_STARTUP_MSEC	Impune configurațiile MSEC la demararea sistemului	yes
ENABLE_STARTUP_PERMS	Impune fișierul de permisiuni MSEC pe directoare la demarajul sistemului. Dacă acest parametru este reglat pe „impunere”, permisiunile sistem vor fi impuse în mod automat, în concordanță cu parametrii de securitate ai sistemului.	yes
ENABLE_MSEC_CRON	Execută verificări orare de securitate pentru modificări în configurația sistemului.	yes
ENABLE_SULOGIN	Se cere parola de root în mod mono-utilizator (man sulogin (8)).	no
ENABLE_AT_CRONTAB	Activează planificatorul de sarcini (crontab și at) pentru utilizatori. Pune utilizatorii autorizați în /etc/cron.allow și /etc/at.allow (vezi pagina de manual at(1) și crontab(1)).	yes
ALLOW_XSERVER_TO_LISTEN	Permite serverului X să accepte conexiuni din rețea pe portul tcp 6000.	no
ALLOW_ROOT_LOGIN	Permite autentificarea directă cu root în terminal.	yes
ALLOW_USER_LIST	Permite gestionarilor de ecran (kdm și gdm) să afișeze lista utilizatorilor locali.	yes
ALLOW_AUTOLOGIN	Permite autentificarea automată.	yes
ENABLE_CONSOLE_LOG	Înregistrează mesajele syslog în consola terminalului 12.	yes
	Creează legătura simbolică /etc/security/msec/server către /	

Pentru a modifica o opțiune faceți dublu clic pe ea și va apărea o fereastră nouă (a se vedea în captura de ecran de mai jos). Sunt afișate numele opțiunii, o scurtă descriere, valoarea actuală și cea implicită, cît și o listă derulantă de unde poate fi selectată noua valoare. Apăsați pe butonul OK pentru a valida alegerea.





Nu uitați cînd părăsiți msecgui să vă salvați configurația finală utilizînd meniul Fișier -> Salvează configurația. Dacă ați făcut modificări, msecgui vă permite să le previzualizați înainte de a le salva.



10.1.3.3. Securitate rețea

În această secțiune sînt afișate toate opțiunile de rețea și funcționează ca și secțiunea precedentă.

Centrul de control Mageia [pe localhost]

Fisier Ajutor

MSEC: Securitate și audit de sistem

Vedere de ansamblu Configurări de securitate

Securitate de bază Securitate sistem Securitate rețea Verificări periodice Excepții Drepturi

Opțiuni de securitate rețea
Aceste opțiuni definesc securitatea rețelei împotriva amenințărilor distante, acceselor neautorizate și tentativelor de spargere.

Opțiune de securitate	Descriere	Valoare
ACCEPT_BOGUS_ERROR_RESPONSES	Acceptă mesaje de eroare IPv4 fictive.	no
ACCEPT_BROADCASTED_ICMP_ECHO	Acceptă difuzarea de ecou ICMP.	yes
ACCEPT_ICMP_ECHO	Acceptă ecoul ICMP.	yes
ALLOW_REMOTE_ROOT_LOGIN	Permite autentificarea distantă cu root via sshd. Dacă este da, autentificarea este permisă. Dacă este fără parolă, numai autentificările cu cheie publică sunt permise. Consultați pagina de manual sshd_config(5) pentru mai multe informații.	without-password
ALLOW_X_CONNECTIONS	Autorizează utilizatorilor locali să se conecteze la serverul X. Argumente acceptate: da (toate conexiunile sunt autorizate), local (numai conexiunile de pe mașina locală), nu (nici o conexiune).	local
ALLOW_XSERVER_TO_LISTEN	Permite serverului X să accepte conexiuni din rețea pe portul tcp 6000.	no
AUTHORIZE_SERVICES	Autorizează accesul total la toate serviciile controlate de tcp_wrappers (vezi pagina de manual hosts.deny(5)). Dacă este reglat pe „da”, toate serviciile sunt autorizate. Dacă este reglat pe „local”, numai serviciile locale sunt autorizate. Dacă este reglat pe „nu”, serviciile trebuie să fie autorizate manual în /etc/hosts.allow (vezi hosts.allow(5)).	yes
ENABLE_DNS_SPOOFING_PROTECTION	Activează protecția împotriva uzurării rezoluției de nume.	yes
ENABLE_IP_SPOOFING_PROTECTION	Activă protecția împotriva uzurării de adresă IP.	yes
ENABLE_LOG_STRANGE_PACKETS	Activează înregistrarea în jurnal a pachetelor de rețea bizare.	yes

10.1.3.4. Secțiunea verificărilor periodice

Verificările periodice au ca scop să informeze administratorul de securitate prin intermediul alertelor de securitate despre toate situațiile pe care MSEC le consideră periculoase.

Acest tab afișează toate verificările de securitate efectuate de MSEC și frecvența lor dacă bifați căsuța Activează verificările periodice de securitate. Modificările se fac la fel ca și în tabul precedent.

Centrul de control Mageia [pe localhost]

Fisier Ajutor

MSEC: Securitate și audit de sistem

Vedere de ansamblu Configurări de securitate

Securitate de bază Securitate sistem Securitate rețea Verificări periodice Excepții Drepturi


Verificări de securitate periodice
Aceste opțiuni configurorează verificările de securitate ce trebuie execuționate periodic.

Activează verificările periodice de securitate


Opțiune de securitate	Descriere	Valoare
CHECK_PERMS	Activează verificarea periodică a permisiunilor pentru fișierele specificate în politica msec.	no
CHECK_PERMS_ENFORCE	Activăți msec pentru a impune fișierelor permisiunile specificate în politica de securitate msec.	no
CHECK_USER_FILES	Activează verificarea permisiunilor fișierelor utilizatorului ce nu trebuie să aparțină altcuiu, sau cu drept de scriere.	daily
CHECK_SUID_ROOT	Activează verificarea adăugării/inlăturării fișierelor cu permisiunea „suid root”.	weekly
CHECK_SUID_MDS	Activează verificarea sumei de control pentru fișierele suid.	weekly
CHECK_SGID	Activează verificarea adăugărilor/inlăturărilor de fișiere sgid.	weekly
CHECK_WRITABLE	Activează verificarea fișierelor/directoarelor cu drept de scriere pentru toată lumea.	weekly
CHECK_UNOWNED	Activează verificarea fișierelor fără proprietar.	weekly
FIX_UNOWNED	Fixează pe „nobody/nogroup” proprietar și grupul fișierelor fără proprietar.	no
EXCLUDE_REGEXPS	Modele de excludere de la verificările de disc. Acest parametru este analizat ca regex (7), deci puteți utiliza expreții complexe.	Dezactivat
CHECK_PROMISC	Activăți verificarea modului spion pentru plăcile de rețea.	daily
CHECK_OPEN_PORT	Activează verificarea de porturi de rețea deschise.	daily

10.1.3.5. Categoria excepțiilor

Uneori mesajele de alertă sunt datorate unor situații cunoscute și voite. În acest caz alertele sunt inutile și reprezentă o pierdere de timp pentru administrator. Această secțiune vă permite să creați câte excepții doriti pentru a evita mesajele de alertă nedorite. În mod evident acesta este gol cind MSEC este lansat pentru prima oară. Imaginea de mai jos afișează patru excepții.



Pentru a crea o excepție apăsați pe butonul Adaugă o regulă



Selectați verificarea periodică dorită în lista derulantă intitulată Verifică și apoi introduceți Excepția în zona de text. Bineînțeles, adăugarea unei excepții nu este definitivă, o puteți șterge cu butonul Șterge din categoria Excepții sau o puteți modifica printr-un dublu clic.

10.1.3.6. Permisii

Această secțiune este dedicată verificării și forțării permisiunilor fișierelor și directoarelor.

Ca și pentru securitate, diferitele nivelele proprii de securitate MSEC (standard, securizat, ...) sînt activate în funcție de nivelul de securitate ales. Vă puteți defini propriile nivele de securitate per-

sonalizate, salvîndu-le în fișiere specifice intitulate perm.<levelname> și plasate în directorul etc/security/msec/. Această funcționalitate este destinată utilizatorilor avansați care au nevoie de o configurație personalizată. Este de asemenea posibil să utilizați această secțiune pentru a modifica orice permisiune după plac. Configurația curentă se află în /etc/security/msec/perms.conf.. Acest fișier conține lista tuturor modificărilor făcute asupra permisiunilor.

Cale	Utilizator	Grup	Drepturi	Impune	ACL
/	root	adm	755	<input checked="" type="checkbox"/>	
/bin/	root	root	755	<input type="checkbox"/>	
/bin/ping	root	root	4755	<input type="checkbox"/>	
/bin/rpm	rpm	rpm	755	<input type="checkbox"/>	
/boot/	root	root	755	<input type="checkbox"/>	
/dev/	root	root	755	<input type="checkbox"/>	
/etc/	root	root	755	<input type="checkbox"/>	
/etc/conf.modules	root	root	644	<input type="checkbox"/>	
/etc/cron.daily/	root	root	755	<input type="checkbox"/>	
/etc/cron.hourly/	root	root	755	<input type="checkbox"/>	
/etc/cron.monthly/	root	root	755	<input type="checkbox"/>	
/etc/cron.weekly/	root	root	755	<input type="checkbox"/>	
/etc/crontab	root	root	644	<input type="checkbox"/>	
/etc/dhcpcd/	root	root	755	<input type="checkbox"/>	
/etc/dhcpcd/*	root	root	644	<input type="checkbox"/>	


Permisiunile implicate sunt afișate sub forma unei liste cu reguli (o regulă pe linie). În partea stîngă puteți vedea fișierul sau directorul vizat de regulă, urmate de proprietar, de grup și apoi de permisiunile acordate de regulă. Dacă, pentru o regulă dată:

- Căsuța Forțează nu este bifată, MSEC verifică doar dacă sunt respectate permisiunile definite pentru această regulă și trimite un mesaj de alertă în caz contrar, însă nu modifică nimic.
- Căsuța Forțează este bifată, în acest caz MSEC nu va ține cont de permisiuni la prima verificare periodică și le va suprascrie.



Pentru ca să funcționeze, opțiunea CHECK_PERMS din **Secțiunea verificărilor periodice** trebuie să fie configurată corespunzător.

Pentru a crea o regulă nouă, apăsați pe butonul Adaugă o regulă nouă și completați cîmpurile ca în exemplul de mai jos. Metacaracterul * este permis în cîmpul Fișier. „Current” înseamnă fără nicio modificare.



Apăsați pe butonul OK pentru a valida alegerea și nu uitați cînd părăsiți să salvați configurația finală utilizînd meniul Fișier -> Salvează configurația. Dacă ați făcut modificări, msecgui vă permite să le previzualizați înainte de a le salva.



Este de asemenea posibil să creați sau să modificați regulile editînd fișierul de configurație /etc/security/msec/perms.conf.




Modificările din **Categoria permisiunilor** (sau direct în fișierul de configurație) sînt luate în considerare la prima verificare periodică (vedeți opțiunea CHECK_PERMS din **Categoria verificărilor periodice**). Dacă dorîți să fie luate în considerare imediat, utilizați comanda „msecperms” într-o consolă cu drepturi de root. Înainte puteți utiliza comanda „msecperms -p” pentru a vedea care din permisiuni vor fi modificate de msecperms.



Nu uitați că dacă modificați permisiunile într-o consolă sau într-un gestionar de fișiere, pentru un fișier unde căsuța Forțează este bifată în **Categoria permisiunilor**, msecgui va scrie înapoi vechile permisiuni după o vreme, în funcție de configurația opțiunilor CHECK_PERMS și CHECK_PERMS_ENFORCE din **Categoria verificărilor periodice**.

10.2. Configurați parafocul personal

drakfirewall



Această unealtă⁴⁴ se găsește în categoria securitate din Centrul de Control Mageia și este intitulată „Configurați parafocul personal”. Este aceeași unealtă din primul tab al „Configurați securitatea sistemului, permisiuni și audit”.

Un parafoc bazic este instalat implicit cu Mageia. Toate conexiunile venind din exterior sunt blocate dacă nu sunt autorizate. În primul ecran de deasupra, puteți selecționa serviciile pentru care tentativele de conexiune venite din exterior sunt acceptate. Pentru securitate, debifați prima căsuță - Totul (fără parafoc) - cu excepția cazului în care dorîți să dezactivați parafocul și să bifăți numai serviciile de care aveți nevoie.

Este posibilă introducerea manuală a numerelor porturilor de deschis. Faceți clic pe Avansat și o fereastră nouă se va deschide. În cîmpul Alte porturi introduceți porturile necesare urmînd aceste exemple:


80/tcp : deschide portul 80 pentru protocolul tcp

24000:24010/udp : deschide toate porturile de la 24000 la 24010 pentru protocolul udp

Porturile listate trebuie separate cu un spațiu.

Dacă este bifată căsuța Înregistrează mesajele parafocului în jurnalele sistemului, atunci mesajele parafocului vor fi salvate în jurnalele sistemului.



⁴⁴Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **drakfirewall** ca root.



Dacă nu găzduiți servicii specifice (server web sau de mesagerie, partajare de fișiere, ...) este întru-totul posibil să nu aveți nimic bifat și este chiar recomandat, iar asta nu vă va împiedica să vă conectați la Internet.

Ecranul următor se ocupă de opțiunile parafocului interactiv. Această funcționalitate vă permite să fiți avertizați de tentativele de conexiune dacă este bifată cel puțin prima căsuță Utilizează parafocul interactiv. Bifați a doua căsuță pentru a fi avertizați dacă vă sînt scanate porturile (cu scopul de a găsi o breșă undeva ca să se intre pe calculator). Căsuțele de la a treia în jos corespund porturilor pe care le-ați deschis în primele două ecrane. În captura de ecran de mai jos sînt două astfel de căsuțe: server SSH și 80:150/tcp. Bifați-le pentru a fi avertizați de fiecare dată cînd se încearcă o conexiune pe aceste porturi.

Aceste avertismente sînt afișate de mesajele de alertă prin intermediul miniaplicației de rețea.



În ultimul ecran, alegeți care din interfețele de rețea sănătate sunt conectate la Internet și trebuie protejate. Odată apăsat butonul OK, pachetele necesare vor fi descărcate.



Dacă nu știți ce să alegeți, uitați-vă în categoria „Rețea și Internet”, pictograma „Configurați o nouă interfață de rețea”.


10.3. Configurați autentificarea pentru uneltele Mageia

draksec

Această unealtă⁴⁵ se găsește în categoria **Securitate** din Centrul de Control Mageia

Permite acordarea utilizatorilor obișnuiți autorizațiile necesare pentru a efectua sarcini realizate de obicei de administrator.

Apăsați pe săgetuța din fața elementului dacă vreți să-l derulați:



Majoritatea uneltele disponibile în Centrul de Control Mageia sunt afișate în partea stângă a ferestrei (a se vedea în imaginea de mai sus) și pentru fiecare unealtă, o listă derulantă în partea dreaptă vă oferă posibilitatea să alegeți între:


- Implicit: Modul de lansare depinde de nivelul de securitate ales. Vedeți în aceeași categorie din CCM, unealta „Configurați securitatea sistemului, permisiuni și audit”
- Parolă utilizator: parola utilizatorului este cerută înainte de lansarea uneltei.

⁴⁵Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **draksec** ca root.

- Parolă administrator: Parola utilizatorului root este cerută înainte de lansarea unei unealtă.
- Fără parolă: unealta este lansată fără să se ceară vreo parolă.

10.4. Configurare avansată pentru interfețele de rețea și parafoc

drakinvictus




Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.

Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakinvictus** ca root.

10.5. Control parental

drakguard



Această unealtă⁴⁶ se găsește în categoria securitate din Centrul de Control Mageia și este intitulată Control parental. Dacă nu-i vedeați eticheta, trebuie să instalați pachetul drakguard (nu este instalat implicit).

10.5.1. Prezentare

Drakguard este o cale ușoară de a configura controalele parentale pe calculator pentru a restricționa cine ce poate face și la ce ore din zi. Drakguard are trei capabilități folositoare:

- Limitează accesul la Internet pentru utilizatorii desemnați și la orele definite din zi. Face acest lucru prin controlul parafocului shorewall instalat în Mageia.
- Blochează execuția comenzilor particulare pentru utilizatorii desemnați, astfel încât aceștia să poată executa numai acțiunile autorizate.
- Limitează accesul la siturile Internet, atât la cele definite manual în lista albă/neagră, cât și dinamic în funcție de conținutul sitului Internet. Pentru a realiza acest lucru Drakguard utilizează Dans-Guardian, liderul aplicațiilor cu sursă deschisă de filtraj și control parental.

10.5.2. Configurarea controlului parental



Dacă pe calculator aveți partiții formatare cu Ext2, Ext3 sau ReiserFS, vă va apărea o fereastră care vă propune să configurați ACL pe aceste partiții. ACL vine de la „Access Control Lists” (liste de control al accesului), o funcționalitate a nucleului Linux care permite limitarea accesului individual la fișiere numai pentru utilizatorii desemnați. ACL es-

⁴⁶Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakguard** ca root.

te integrat direct în sistemele de fișiere Ext4 și Btrfs, însă trebuie activat printr-o poțiune pentru partiiile Ext2, Ext3 și ReiserFS. Dacă alegeți „Da”, Drakguard vă va configura toate partiiile ca să suporte ACL și vă va sugera să redemarați calculatorul.

Activează controlul parental: dacă este bifat, controlul parental este activat și accesul la categoria Programe blocate este posibil.

Blochează tot traficul de rețea: dacă este bifat, toate siturile Internet sunt blocate cu excepția celor din lista albă. În caz contrar, toate siturile Internet sunt permise cu excepția celor din lista neagră.

Accesul utilizatorilor: utilizatorii listati în partea stângă vor avea accesul restricționat în funcție de regulile pe care le definiți. Utilizatorii listati în partea dreaptă nu au accesul restricționat, așa că utilizatorii adulți nu sunt afectați. Selectați un utilizator din partea stângă și faceți clic pe Adaugă pentru a-l adăuga în lista utilizatorilor autorizați. Selectați un utilizator din partea dreaptă și apăsați pe Înlătură pentru a-l înlătura din lista utilizatorilor autorizați.

Controlul perioadei de timp: dacă este bifat, accesul la Internet este permis cu restricții între ora de Început și de SFîrșit. Accesul teste blocat în totalitate în afara acestor ore.

10.5.2.1. Secțiunea listei albe/negre


Introduceți adresa sitului Internet în cîmpul de sus și faceți clic pe butonul Adaugă.

10.5.2.2. Secțiunea programelor blocate

Blochează aplicațiile definite: Activează accesul restricționat pe bază de ACL la aplicațiile specificate. Introduceți calea către aplicațiile pe care doriți să le blocați.

Lista utilizatorilor neblocati: Utilizatorii listati în partea dreaptă nu sunt supuși restricțiilor cu ACL.

11. Demaraj




În acest ecran puteți alege dintre mai multe unelte pentru a configura etapele de demaraj. Faceți clic pe legătura de mai jos pentru a afla mai multe.

Configurați demarajul sistemului

1. [Secțiune 11.1, „Configurați autentificarea automată”](#)
2. [Secțiune 11.2, „Configurați demarajul sistemului”](#)
3. [Secțiune 11.3, „Configurați interfața grafică”](#)

11.1. Configurați autentificarea automată

drakautologin



Această unealtă⁴⁷ vă permite să autentificați în mod automat același utilizator, în mediul său de birou, fără să se ceară vreo parolă. Se numește autentificare automată. Acest lucru poate fi în general o idee bună dacă mașina este folosită de un singur utilizator.

Se găsește în categoria **Demaraj** din Centrul de Control Mageia intitulat „Configurați autentificarea automată”.

Butoanele interfeței sunt destul de evidente:


Bifați Lanseză interfața grafică la demararea sistemului dacă doriți ca X Windows System să fie executat imediat după demarare. Altfel, sistemul va porni în mod text. În acest caz interfața grafică va putea fi lansată manual. Acest lucru se poate face tastând în linie de comandă „startx” sau „systemctl start dm”.

Dacă bifați prima căsuță, alte două opțiuni vor fi disponibile. Apoi alegeti Nu, nu vreau autentificare automată dacă doriți ca sistemul să ceară un utilizator (și parolă) pentru conectare, sau Da, vreau autentificare automată cu acest (utilizator, birou) dacă asta doriți. În acest caz va trebui să furnizați Utilizatorul implicit și Biroul implicit.

11.2. Configurați demarajul sistemului

drakboot

⁴⁷Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakautologin** ca root.



If you are using a UEFI system instead of BIOS, the user interface is slightly different as the boot device is obviously the EFI system Partition (ESP).

Această unealtă⁴⁸ vă permite să configurați opțiunile de demaraj (alegerea încărcătorului de sistem, definirea unei parole, opțiunea implicită de pornire, etc.).

Se găsește în categoria Demaraj din Centrul de Control Mageia cu eticheta „Configurați demarajul sistemului”.



Nu utilizați această unealtă dacă nu știți cu exactitate ceea ce faceți. Modificarea anumitor parametri poate împiedica sistemul să demareze data viitoare!

În prima parte, numită Încărcător de sistem, dacă aveți BIOS puteți alege între GRUB, GRUB2 sau LILO ca Încărcător de sistem utilizat, cu interfață grafică sau în mod text. Este doar o chestiune de gust care nu implică alte consecințe. Puteti defini și Dispozitivul de demaraj, însă nu modificați nimic dacă nu sunteți expert. Încărcătorul de sistem este instalat pe dispozitivul de demaraj și orice modificare poate împiedica demararea sistemului.

În sistemele UEFI, încărcătorul de sistem este Grub2-efi și este instalat pe partitia /boot/EFI. Aceasta este o partitură FAT32 și este comună tuturor sistemelor de operare instalate.

În a doua parte, intitulată Optiuni principale, puteți defini durata în secunde de Temporizare înaintea demarării imaginii隐式的. În acest timp GRUB sau LILO vor afișa lista sistemelor de operare

⁴⁸Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakboot** ca root.

disponibile, invitîndu-vă să faceți o alegere. Dacă nu ați ales nimic, încărcătorul de sistem va demara pe cea implicită cînd s-a scurs timpul de aşteptare.

In the third and last part, called Security, it is possible to set a password for the bootloader. This means a username and password will be asked at the boot time to select a booting entry or change settings. The username is "root" and the password is the one chosen here.

Butonul Avansat vă oferă cîteva opțiuni suplimentare.

Activează ACPI:

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) este un standard pentru gestionarea energiei. Se poate economisi energie prin oprirea dispozitivelor neutilizate, aceasta era înainte metoda utilizată de APM. Bifați această căsuță dacă aveți componente compatibile ACPI.

Activează SMP:


SMP vine de la „Symmetric Multi Processors” și este o arhitectură pentru procesoarele cu mai multe nuclee.



Dacă aveți un procesor cu HyperThreading, Mageia îl va vedea ca pe un dual procesor și va activa SMP.

Activează APIC și Activează APIC local:


APIC vine de la „Advanced Programmable Interrupt Controller”. În sistemul APIC de la Intel sunt două componente: APIC local (LAPIC) și I/O APIC. Acestea din urmă rutează intrările pe care le primește de la magistralele periferice către unul sau mai multe APIC locale care se află în procesor. Sunt foarte utile pentru sistemele multi-procesor. Unele calculatoare au probleme cu sistemul APIC care poate cauza blocări sau detecții incorecte a perifericelor (mesajul de eroare: „spurious 8259A interrupt: IRQ7”). În acest caz dezactivați APIC și/sau APIC local.



The Next screen differs depending on which boot loader you chose.

- You have Grub Legacy or Lilo:

În ecranul următor veți putea vedea lista tuturor intrărilor disponibile la demaraj. Cea implicită are un asterisc. Pentru a schimba ordinea intrărilor în meniu, faceți clic pe săgețile sus sau jos pentru a deplasa elementul selectat. Dacă faceți clic pe butoanele Adaugă sau Modifică, o nouă fereastră va apărea pentru a modifica sau adăuga o nouă intrare în meniul încărcătorului de sistem. Trebuie să fiți familiarizat cu LILO sau GRUB pentru a putea utiliza aceste unelte.



Cîmpul Etichetă este liber, scrieți aici ceea ce dorîți să fie afișat în meniu. Acesta corespunse comenzi GRUB „title”. De exemplu: Mageia 4.

Cîmpul Imagine conține numele nucleului. Corespunde comenzi GRUB „kernel”. De exemplu: /boot/vmlinuz.

Cîmpul Root conține numele dispozitivului unde de află nucleul. Corespunde comenzi GRUB „root”. De exemplu: (hd0,1).

Cîmpul Optiuni aplicate nucleului conține opțiuni aplicate nucleului la demaraj.

Dacă este bifată căsuța Implicit, GRUB va demara această intrare în mod implicit.

În ecranul suplimentar intitulat Avansat, puteți alege Modul video, un fișier initrd și un profil de rețea, vedeți [Secțiune 6.6, „Gestionarea profilelor de rețea”](#) în listele derulate.

- You have Grub2 or Grub2-efi (boot loaders used by default respectively in Legacy mode and UEFI mode):

In this case, the drop-down list labelled Default displays all the available entries; click on the one wanted as the default one.

Cîmpul Optiuni aplicate nucleului conține opțiuni aplicate nucleului la demaraj.

If you have other operating systems installed, Mageia attempts to add them to your Mageia boot menu. If you don't want this behaviour, uncheck the box Probe Foreign OS

In the extra screen called Advanced, it is possible to choose the Video mode. If you don't want a bootable Mageia, but to chain load it from another OS, check the box Do not touch ESP or MBR and accept the warning.




Not installing on ESP or MBR means that the installation is not bootable unless chain loaded from another OS.

To set many other parameters, you can use the tool named *Grub Customizer*, available in the Mageia repositories (see below).

11.3. Configurați interfața grafică

drakedm



Aici⁴⁹ puteți alege care gestionar de ecran să se utilizeze pentru a vă conecta în mediul de birou. Vor fi afișate numai cele disponibile în sistem.

Majoritatea utilizatorilor vor remarcă faptul că ecranele de autentificare arată diferit. Există totuși diferențe între funcționalitățile suportate. LXDM este un gestionar de ecran lejer, SDDM și GDM au mai multe funcționalități suplimentare,

12. Alte unelte Mageia

Există mai multe unelte Mageia decât cele care pot fi lansate în Centrul de Control Mageia. Faceți clic pe legătura de mai jos pentru a afla mai multe, sau continuați lectura paginilor următoare.


1. [Sectiune 12.1, „Utilitarul Mageia de raportat erori”drakbug](#)

⁴⁹Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakedm** ca root.

2. [Secțiune 12.2, „Colecțează jurnale și informații sistem pentru rapoartele de eroare” drakbug_report](#)
3. [Secțiune 12.3, „Afișează partajele NFS și SMB disponibile” VA FI SCRIS](#)
4. [Secțiune 12.4, „Afișează informațiile PCI, USB și PCMCIA”](#)
5. Își mai multe unele?

12.1. Utilitarul Mageia de raportat erori

drakbug



În mod normal, unealta⁵⁰ aceasta pornește automat cînd se blochează una din uneltele Mageia. Totuși, se poate întîmpla ca, după ce ați completat un raport de eroare, să vi-se ceară să lansați această unealtă pentru a verifica anumite informații pe care să le adăugați apoi în raportul de eroare existent.

Dacă trebuie să completați un raport de eroare și nu sunteți familiarizat cu acest lucru, vă rugăm în acest caz să citiți [Cum să redactez un raport de eroare corect](https://wiki.mageia.org/en/How_to_report_a_bug_properly) [https://wiki.mageia.org/en/How_to_report_a_bug_properly] înainte de a face clic pe butonul „Raportează”.

În cazul în care eroarea a fost deja raportată de altcineva (mesajul de eroare generat de drakbug este același), atunci este foarte util să adăugați un comentariu la raportul existent indicînd că și dumneavoastră ați întîlnit eroarea.

12.2. Colecțează jurnale și informații sistem pentru rapoartele de eroare

drakbug_report

⁵⁰Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastînd **drakbug**.

Această unealtă⁵¹ poate fi lansată și utilizată numai în linie de comandă.

Este recomandat să scrieți rezultatul acestei comenzi într-un fișier, de exemplu tastând **drakbug_report > drakbugreport.txt**, dar aveți grijă să dispuneți de spațiu liber suficient, fișierul poate atinge cu ușurință cîțiva giga.



Rezultatul este mult prea voluminos pentru a-l ataşa la un raport de eroare fără să-i înlăturați mai întîi părțile nefolositoare.

Această comandă colectează următoarele informații despre acest sistem:

- lspci
- pci_devices
- dmidecode
- fdisk
- scsi
- /sys/bus/scsi/devices
- lsmod
- cmdline
- pcmcia: stab
- usb
- partiții
- cpuinfo
- syslog
- Xorg.log
- monitor_full_edid
- stage1.log
- ddebug.log
- install.log
- fstab
- modprobe.conf
- lilo.conf
- grub: menu.lst
- grub: install.sh
- grub: device.map
- xorg.conf
- urpmi.cfg
- modprobe.preload
- sysconfig/i18n

⁵¹Puteti lansa această unealtă din linia de comandă, tastând **drakbug_report** ca root.

-
- /proc/iomem
 - /proc/ioport
 - versiunea de Mageia
 - rpm -qa
 - df
-



La data la care a fost scrisă această pagină de ajutor, partea „syslog” din rezultatul acestei comenzi era goală, pentru că această unealtă nu a fost încă adaptată pentru trecerea la systemd. Dacă încă este goală, puteți înălătura „syslog” tastând (ca root) **journalctl -a > journalctl.txt**. Dacă nu dispuneți de suficient spațiu liber pe disc atunci puteți, sper exemplu, reține doar ultimele 5000 de linii din fișierul jurnal tastând: **journalctl -a | tail -n5000 > journalctl5000.txt**.

12.3. Afisează partajele NFS și SMB disponibile

Isnetdrake

Această unealtă⁵² poate fi lansată și utilizată numai în linie de comandă.

Această secțiune nu a fost încă scrisă din cauza lipsei de resurse. Dacă credeți că ne puteți ajuta, contactați [echipa de documentație](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vă mulțumim anticipat.

12.4. Afisează informațiile PCI, USB și PCMCIA

Ispcidrake

Această unealtă⁵³ poate fi lansată și utilizată numai în linie de comandă. Vă va oferi ceva mai multe informații dacă este utilizată cu contul root.

Ispcidrake furnizează listat tuturor dispozitivelor conectate la calculator (USB, PCI și PCMCIA) și cu piloți utilizati. Are nevoie de pachetele Idetect și Idetect-lst pentru a funcționa.

⁵²Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând Isnetdrake.

⁵³Puteți lansa această unealtă din linia de comandă, tastând Ispcidrake.



```
Terminal - eric@localhost:/home/eric
Fisier Editare Vizualizare Terminal Taburi Ajutor
[eric@localhost ~]$ su
Password:
[root@localhost eric]# lspcidrake
unknown          : Intel Corporation|82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] [STORAGE_SATA] (rev: 02)
ehci_pci         : Intel Corporation|82801FB/FBM/FR/FW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller [SERIAL_USB]
i2c_piix4        : Intel Corporation|82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI [BRIDGE_OTHER] (rev: 08)
ohci_pci         : Apple Inc.|KeyLargo/Intrepid USB [SERIAL_USB]
snd_intel8x0     : Intel Corporation|82801AA AC'97 Audio Controller [MULTIMEDIA_AUDIO] (rev: 01)
vboxguest         : InnoTek Systemberatung GmbH|VirtualBox Guest Service [SYSTEM_OTHER]
e1000             : Intel Corporation|82540EM Gigabit Ethernet Controller [NETWORK_ETHERNET] (rev: 02)
Card:VirtualBox   virtual video card: InnoTek Systemberatung GmbH|VirtualBox Graphics Adapter [DISPLAY_VGA]
ata_piix          : Intel Corporation|82371AB/EB/MB PIIX4 IDE [STORAGE_IDE] (rev: 01)
unknown           : Intel Corporation|82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] [BRIDGE_ISA]
unknown           : Intel Corporation|440FX - 82441FX PMC [Natoma] [BRIDGE_HOST] (rev: 02)
hub               : Linux 3.12.8-desktop-2.mga4 ehci_hcd|EHCI Host Controller [Hub|Unused|Full speed (or root) hub]
usb_storage       : Generic|Mass Storage Device [Mass Storage|SCSI|Bulk-Only]
uvcvideo          : Vimicro Corp.|Vega USB 2.0 Camera. [Video|Video Control]
hub               : Linux 3.12.8-desktop-2.mga4 ohci_hcd|OHCI PCI host controller [Hub|Unused|Full speed (or root) hub
]
[root@localhost eric]#
```

Cu opțiunea **-v**, lspcidrake adaugă identificatorii dispozitivului și al fabricantului.

Ispcidrake generează de obicei liste foarte lungi, astfel încât, pentru a găsi o informație, este des utilizat cu comanda grep, ca în aceste exemple:

Informații despre placa grafică:

Ispcidrake | grep VGA

Informații despre rețea

Ispcidrake | grep -i network

-i pentru a ignora sensibilitatea la majuscule.

În imaginea de mai jos puteți vedea acțiunea opțiunii **-v** pentru Ispcidrake și opțiunea **-i** pentru grep.

```
Fisier Editare Fișe Ajutor
[eric@localhost ~]$ su
Password:
[root@localhost eric]# lspcidrake | grep -i vga
Card:VirtualBox virtual video card: InnoTek Systemberatung GmbH|VirtualBox Graphics Adapter [DISPLAY_VGA]
[root@localhost eric]#
[root@localhost eric]# lspcidrake -v | grep -i vga
Card:VirtualBox virtual video card: InnoTek Systemberatung GmbH|VirtualBox Graphics Adapter [DISPLAY_VGA] (vendor:80ee device:beef)
[root@localhost eric]#
```

Există și altă unealtă care furnizează informații despre componentele materiale, se numește **dmi-decode** (ca root)